CyberLink

Power2Go 13

Manuel de l'utilisateur

Date de révision : 23/05/2019

Copyright et limites de responsabilité

Dans la mesure permise par le droit, Power2Go EST FOURNI "EN L'ÉTAT". TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EST EXCLUE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'INFORMATION, AUX SERVICES OU AUX PRODUITS FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE OU EN RELATION AVEC Power2Go, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS MANIFESTEZ VOTRE ACCEPTATION DU FAIT QUE CYBERLINK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DIRECTE, INDIRECTE, OU ACCESSOIRE CONSÉCUTIVE À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DES DOCUMENTS CONTENUS DANS CE PROGICIEL.

Les modalités des présentes conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de Taiwan, République de Chine (ROC).

Power2Go est une marque déposée, de même que d'autres noms de sociétés et de produits apparaissant dans cette publication. Ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs sociétés respectives. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, ainsi que le symbole en double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

CyberLink Siège central international:

CyberLink Corporation
15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 231, Taiwan
République de Chine.

Assistance Web:	https://www.cyberlink.com
Téléphone #:	886-2-8667-1298
Télécopie #:	886-2-8667-1385

Sommaire

Chapitre 1:

Introduction

Ce chapitre présente le programme CyberLink Power2Go et comprend un aperçu de ses principales fonctionnalités. Il décrit également les versions de Power2Go disponibles, donne la liste des types de disques et fichiers pris en charge et passe en revue la configuration minimum requise.

> **Remarque** : le présent document est fourni uniquement à titre de référence et d'information. Son contenu et le programme correspondant sont sujets à modification sans préavis.

Bienvenue

Bienvenue dans la famille d'outils média numérique CyberLink. CyberLink Power2Go est le logiciel de gravure tout support qui prend en charge tous les graveurs et disques y compris CD, DVD et disques Blu-ray(TM).

Avec CyberLink Power2Go vous pouvez créer et graver des disques de données, des disques de musique, des disques galerie de photos et des disques vidéo. Vous pouvez également sauvegarder votre ordinateur sur un disque ou lecteur de stockage amovible USB, convertir des fichiers média pour une utilisation sur des appareils mobiles, sauvegarder du contenu média en ligne sur un disque ou votre disque dur, ou utiliser les utilitaires de disque pratiques pour effacer et copier les disques, monter des images de disque comme disque virtuel, et plus encore.

CyberLink Power2Go est un logiciel de gravure tout-en-un pour le PC.

Principales fonctionnalités

Cette section décrit certaines des principales fonctionnalités disponibles dans la dernière version de CyberLink Power2Go.

Gravure de disque

- Gravez des disques vidéo avec des menus et chapitres sur un disque Blu-ray, AVCHD ou DVD, ou gravez un dossier DVD ou disque Blu-ray existant sur un disque.

- Sécurisez vos fichiers de données en les gravant sur un CD, DVD ou disque Blu-ray avec un cryptage à 256 bits.
- Créez un disque musical dans plusieurs formats audio.
- Créez une copie d'un disque qui a un cryptage à 256 bits.

Convertisseur média

- Convertissez vos fichiers vidéo et audio en formats appropriés pour vos appareils mobiles.
- Sortez les vidéos avec les derniers profils 4K (jusqu'à 4096x2160), en utilisant les formats vidéo H.264 (AVC) et H.265 (HEVC).
- Choisissez parmi quatre types d'améliorations de la qualité vidéo TrueTheater sur les vidéos converties.
- Extrayez le contenu d'un CD audio, modifiez les informations des pistes et convertissez les fichiers en un format que vous pouvez utiliser sur votre appareil mobile.

Sauvegarde média en ligne

- Téléchargez vos vidéos depuis YouTube, y compris les vidéos 4K HDR (VP9/WebM).
- Accédez aux vidéos que vous avez stockées sur Vimeo et téléchargez-les sur votre disque dur.
- Sauvegardez votre contenu média en ligne en le gravant directement sur un disque.

Derniers formats de fichier média pris en charge

- Importez les fichiers vidéo H.265 au format MP4 ou MKV.
- Prise en charge pour les photos au format HEIF (.HEIC).
- Importez un fichier CUE pour graver un disque audio complet avec listes de pistes et informations de l'album.
- Créez des disques audio avec des fichiers audio aux formats APE, FLAC et OGG.
- Extrayez un CD audio et enregistrez les fichiers aux formats de fichiers audio APE, FLAC, M4A (AAC) ou OGG.

- Convertissez de l'audio existant dans le format de fichier APE, FLAC, M4A (AAC) ou OGG.

Récupération du système et Lecteur virtuel

- Sauvegardez votre ordinateur et les fichiers système sur des disques ou des lecteurs de stockage USB de plus de 32 Go.
- Restaurez votre ordinateur depuis une image système sur des disques de récupération système ou un lecteur de stockage amovible USB.
- Montez une image de disque et accédez-la comme si vous utilisiez un lecteur de disque réel.

Création d'un disque galerie de photos

- Les Disques galerie de photos d'auteur qui créent une application de présentation de photos qui s'exécute sur un PC.
- Incluez les descriptions des photos et une URL externe sur le disque.

Gestionnaire de disque

- Ajoutez les disques nouvellement gravés à la bibliothèque du Gestionnaire de disque.
- Importez les disques que vous avez précédemment gravés au Gestionnaire de disque.
- Utilisez le Gestionnaire de disque pour trouver facilement les fichiers et les disques que vous avez gravés précédemment.

Version de Power2Go

Les fonctionnalités qui sont à votre disposition dans CyberLink Power2Go sont totalement dépendantes de la version que vous avez installée sur votre ordinateur.

Pour afficher le tableau des versions de Power2Go, veuillez visiter notre site Web : https://fr.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_fr_FR.html

Pour déterminer votre version de CyberLink Power2Go, cliquez sur le logo Power2Go n'importe où dans le programme, ou appuyez sur Ctrl+B sur votre clavier ou sélectionnez **Aide > À propos de Power2Go** quand dans la fenêtre de nouvelle tâche.

Mettre à jour votre logiciel

CyberLink met parfois à disposition des mises à niveau et des mises à jour (correctifs) du logiciel. CyberLink Power2Go vous invite automatiquement quand l'une ou l'autre est disponible.

> **Remarque** : vous devez vous connecter à Internet pour utiliser cette fonctionnalité.

Pour mettre à jour votre logiciel, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Centre de notifications en procédant d'une des manières suivantes :
   - Cliquez sur le bouton quand il est activé.
   - Cliquez sur le bouton **Mise à jour** dans la fenêtre À propos de CyberLink Power2Go.
2. Cliquez sur la fonctionnalité vers laquelle vous voulez mise à jour ou le correctif avec lequel vous voulez mettre à jour.
3. Une fenêtre de navigateur Web s'ouvre, où vous pouvez acheter des mises à niveau du produit ou télécharger la dernière mise à jour de correctif.

Configuration minimale requise

La configuration système requise listée ci-dessous est le minimum recommandé pour la gravure. Vous trouverez peut être que votre système, bien que possédant la configuration minimum requise, nécessite une extension de capacité pour des tâches de gravure spécifiques.

Configuration minimale requise	
Système d'exploitation	• Microsoft Windows 10, 8/8.1, 7.
Processeur	• Gravure des données : Intel Celeron 2,0 GHz ou AMD Sempron 1,3 GHz. • Gravure de disque de film : Intel Core 2 Duo E6400 ou AMD Phenom II X2.
Processeur graphique (VGA)	• 128 Mo de VRAM VGA.
Mémoire	• 2 Go requis (4 Go ou plus recommandé).
Résolution d'écran	• 1024 x 768, couleurs 16 bits.
Espace disque dur	• 10 Go pour la gravure de DVD ; 25 Go pour la gravure de disque Blu-ray.
Graveur	• Un graveur de CD/DVD/Blu-ray est nécessaire pour graver les disques.
Connexion Internet	• Connexion Internet requise pour l'activation initiale du logiciel et des formats de fichier, et la Sauvegarde média en ligne.

Remarque : la configuration requise est sujette à modification. Allez à la page d'accueil de CyberLink Power2Go sur https://www.cyberlink.com pour la configuration requise la plus récente et plus détaillée et la prise en charge matérielle.

Chapitre 2:

Supports pris en charge

Voici une liste des formats de fichier média et types de disque optiques pris en charge par CyberLink Power2Go. Notez que les supports spécifiques qui sont pris en charge par votre version du programme dépendent de la version que vous avez installée sur votre ordinateur.

Pour afficher le tableau des versions de Power2Go, veuillez visiter notre site Web : https://fr.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_fr_FR.html

Formats de fichiers pris en charge

Cette table décrit les formats de fichiers pris en charge à la fois pour la création de disques et la conversion des fichiers média.

Type de média	Importer	Exporter
Vidéo	ASF, AVI, DAT, DVR-MS, FLV (H.264), M2T (H.264), M2TS (H.264), MKV (H.264), MKV (H.265), MOD, MOV (H.264), MP4 (H.264), MP4 (H.265), MPEG, MPEG-2, MPG, MTS (H.264), TOD, TS (H.264), VOB, VRO, WMV, WTV* (un seul canal)	MP4* (H.264 AVC), MP4* (H.265 HEVC), WMV*
Photo	BMP, GIF, HEIF (.HEIC), JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF	N.D.
Audio	APE, DSD Audio* (DSF, DFF), FLAC, M4A* (AAC / ALAC), MP3, Vidéos avec pistes audio Dolby Digital 5.1, Vidéos avec pistes audio	APE*, Dolby Digital* (stéréo 2cn, 5.1cn), FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG, WAV, WMA

	Dolby Digital Plus 5.1, OGG, WAV, WMA	

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Types de disques pris en charge

CyberLink Power2Go prend en charge la gravure sur les types de disques suivants :

- **CD** : CD-R/RW
- **DVD** : DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-RAM
- **Disque Blu-ray** : BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BDXL

Chapitre 3:

Espace de travail de Power2Go

Ce chapitre fournit un aperçu de l'espace de travail de CyberLink Power2Go et les modes disponibles du programme. CyberLink Power2Go a plusieurs fenêtres qui varient légèrement en apparence. Toutefois, ces fenêtres ont plusieurs fonctionnalités consistantes qui rendent votre expérience de gravure plus pratique.

Le programme Power2Go de CyberLink peut être exécuté dans un de deux modes :

- Mode gadget de gravure du bureau Power2Go
- Mode programme complet de Power2Go

Le mode gadget de gravure du bureau Power2Go est le plus simple des deux modes, et vous permet de graver des disques en seulement deux étapes. Le mode programme complet de Power2Go permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de gravure de disque, aux utilitaires de disque, sauvegarde média en ligne et au Convertisseur média.

Mode gadget de gravure du bureau Power2Go

Le gadget de gravure du bureau Power2Go rend la gravure de disques rapide et facile. Il se trouve sur votre bureau (si activé) pour que vous puissiez facilement faire glisser-déplacer les fichiers sur lui pendant que vous travaillez. CyberLink Power2Go prépare le média pour la gravure, et fournit la gravure instantanée lorsque vous êtes prêt.

Le gadget de gravure du bureau est disponible dans toutes les versions prises en charge de Windows, et utilise les icônes suivantes :

Icône du gadget	Fonction de Power2Go
	Le gadget **Disque de données**. Faites glisser-déplacer les fichiers de données sur cette icône pour les graver sur un disque.
	Le gadget **CD audio**. Faites glisser-déplacer les fichiers musicaux sur cette icône pour graver un CD audio sur un disque pouvant être lu sur un lecteur de CD conventionnel.
	Le gadget **Disque vidéo***. Faites glisser-déplacer les fichiers vidéo sur cette icône pour les graver sur un DVD, disque Blu-ray ou disque AVCHD.
	Le gadget **Copie de disque**. Cliquez sur  dans ce gadget pour copier le contenu d'un disque sur un autre. Pour des informations sur la copie des disques, voir Copie de disque.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Activer le gadget de gravure du bureau

Lorsque vous installez CyberLink Power2Go, le gadget de gravure du bureau est automatiquement activé. Lorsqu'il est exécuté, l'icône s'affiche dans la zone de notification de Windows (barre d'état système). Double-cliquez dessus pour afficher le gadget, ou cliquez-droit dessus pour plus d'options.

Si le gadget de gravure du bureau Power2Go n'est pas exécuté, vous pouvez l'exécuter en sélectionnant l'option **Gadget CyberLink de gravure du bureau 13** dans le menu Démarrer de Windows. Vous pouvez également appuyerz simplement sur la touche Windows sur votre clavier puis saisir « gadget de gravure du bureau ».

Graver avec le gadget de gravure du bureau

Pour graver un disque avec le gadget de gravure du bureau, procédez comme suit :

1. Trouvez les fichiers sur votre ordinateur que vous souhaitez graver.
2. Faites glisser-déplacer tous les fichiers souhaités sur votre disque à l'icône Gadget de gravure du bureau appropriée, c.-à-d. fichiers musicaux sur le gadget CD audio, fichiers vidéo sur le gadget Disque vidéo, etc.
3. Cliquez sur dans le gadget de gravure du bureau Power2Go pour commencer le processus de gravure.

Conseils de gravure du gadget de gravure du bureau

Voici quelques conseils dont il faut être conscient lors de la gravure avec le gadget de gravure du bureau :

- Pour permuter entre les fonctions du gadget de gravure du bureau, cliquez sur les flèches sur le côté du gadget.



- Cliquez sur l'icône en bas à gauche du gadget de gravure du bureau pour ouvrir une fenêtre et afficher une liste détaillée du contenu à graver.
- Tous les disques musicaux gravés avec le gadget de gravure du bureau sont au format CD audio.
- Si vous faites glisser-déplacer des fichiers vidéo sur l'icône Disque audio, CyberLink Power2Go extrait l'audio des fichiers vidéo pour la gravure.

Configurer le gadget de gravure du bureau

Cliquez-droit sur l'icône dans la zone de notification de Windows (barre d'état système) pour afficher une liste des options pour configurer le gadget de gravure du bureau.

La liste des options comprend :

- **Toujours au-dessus** : sélectionnez cette option pour maintenir le gadget de gravure du bureau au-dessus de tout autre programme que vous exécutez.
- **Lancer le programme au démarrage du système** : sélectionnez cette option pour lancer automatiquement le gadget de gravure du bureau à chaque fois que vous allumez votre ordinateur. Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas qu'elle se lance automatiquement au démarrage.
- **Lecteur virtuel CyberLink** : cliquez pour lancer la fenêtre Lecteur virtuel CyberLink où vous pouvez monter les fichiers image et plus encore. Voir Lecteur virtuel Power2Go pour plus d'information.

- **Effacer le disque** : sélectionnez cette option pour effacer un disque réinscriptible qui est actuellement dans le lecteur de disque.
- **Finalisez le disque** : sélectionnez cette option pour protéger en écriture le disque actuel dans le lecteur. Une fois fermé, aucune donnée ne pourra être ajoutée.
- **À propos** : sélectionnez cette option pour afficher les informations de version de CyberLink Power2Go.
- **Aide** : sélectionnez cette option pour ouvrir ce fichier d'aide.
- **Quitter** : sélectionnez cette option pour fermer le gadget de gravure du bureau.

Mode programme complet de Power2Go

Le mode programme complet de Power2Go est le mode principal de CyberLink Power2Go. Dans ce mode, qui s'affiche automatiquement lorsque vous lancez CyberLink Power2Go, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du programme dans la fenêtre de nouvelle tâche.



Pour commencer un projet, sélectionnez simplement une tâche en haut, puis la fonction que vous souhaitez effectuer. Voici une liste des tâches de CyberLink Power2Go que vous pouvez accéder dans ce mode :

Tâche	Fonction de Power2Go
Disque de données	Utilisez la tâche **Disque de données** pour graver des fichiers de données sur un CD, DVD ou disque Blu-ray. Les fichiers de données peuvent inclure tous les types de document ou fichier numérique. Voir Disque de données pour plus d'informations.
Disque Vidéo	Dans la fenêtre de la tâche **Disque vidéo***, vous pouvez créer un DVD/disque Blu-ray*/AVCHD* de film d'aspect professionnel contenant vos fichiers vidéo. Cette fonctionnalité permet également de graver des dossiers DVD et disque Blu-ray sur un disque. Voir Disque vidéo pour plus d'informations.
Disque musical	La tâche **Disque musical** vous permet de graver des fichiers audio au format MP3*, WMA ou WAV sur un DVD ou un CD. Vous pouvez aussi extraire l'audio depuis des fichiers vidéo pour la gravure, créer un CD audio traditionnel ou graver un disque audio CUE. Voir Disque musical pour plus d'informations.
Disque galerie de photos	Créez un **Disque galerie de photos*** avec vos photos sur un CD, DVD ou disque Blu-ray dans cette fenêtre de tâche. Ces disques contiennent une application de présentation de photos qui s'exécute sur n'importe quel ordinateur avec la visionneuse incluse. Voir Disque galerie de photos pour plus d'informations.
Sauvegarde média en ligne	Sauvegardez le contenu média que vous avez partagé sur YouTube et Vimeo dans la fenêtre de la tâche **Sauvegarde média en ligne**. Voir


Tâche	Fonction de Power2Go
	Sauvegarde média en ligne pour plus d'informations.
Copie de disque	Vous pouvez utiliser la tâche **Copie de disque** pour faire une copie exacte d'un disque si vous avez plus d'un lecteur de disque dans votre ordinateur. Vous pouvez également créer ou graver une image de disque dans cette fenêtre de la tâche. Voir Copie de disque pour plus d'informations.
Convertisseur média	Convertissez tous vos fichiers audio et vidéo, y compris l'audio sur un CD, pour utiliser sur les appareils mobiles à l'aide du **Convertisseur média**. Dans cette fonction, vous pouvez également extraire l'audio et accéder au convertisseur audio. Voir Convertisseur média pour plus d'informations.
Utilitaires	De la fenêtre de la tâche **Utilitaires** vous pouvez accéder à un certain nombre de fonctionnalités utiles, y compris le Gestionnaire de disque, effacer le disque, et aussi créer un disque de récupération* du système sur un disque ou lecteur de stockage USB amovible. Cette fenêtre permet également d'accéder au Lecteur virtuel CyberLink, et c'est là que vous pouvez créer et graver des disques mixtes et extra CD. Voir Utilitaires pour plus d'informations.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Fenêtre de nouvelle fonction

Quand vous sélectionnez une fonction dans la fenêtre de nouvelle tâche, le programme s'affiche comme suit :

> **Remarque** : certaines fonctions afficheront une fenêtre différente et sont couvertes en détail dans d'autres parties de cette aide.



__A__ - Panneau de recherche, __B__ - Panneau média (média sur votre ordinateur/média en ligne), __C__ - Champ de recherche, __D__ - Mise à niveau, __E__ - Sélectionner le graveur, __F__ - __Bouton__ Suivant, __G__ - Zone de contenu (média à graver/télécharger/convertir), __H__ - Indicateur de capacité du disque

Utiliser le panneau de recherche

Le panneau de recherche est l'endroit où vous naviguez ou filtrez le contenu que vous souhaitez graver, convertir, etc. Le panneau de recherche peut avoir un des onglets suivants pour vous aider à trouver votre contenu : **Parcourir**, **Filtre**, **Média**, **Contenu média en ligne**.

> **Remarque** : vous pouvez également saisir des mots-clés dans le champ de recherche pour rechercher des fichiers de vidéo, de musique et de données dans la bibliothèque de Power2Go. Voir Préférences de la bibliothèque pour des informations sur comment rendre les fichiers de vidéo, de musique et de données consultables en ajoutant des dossiers dans la bibliothèque de Power2Go.

Onglet Parcourir

Sur l'onglet **Parcourir** vous pouvez naviguer dans les lecteurs et dossiers sur votre ordinateur. Il est similaire à l'Explorateur Windows, et lorsque vous sélectionnez un dossier, les fichiers dans le format pris en charge pour le type de disque sélectionné s'affichent dans le panneau média.

Onglet Filtre

L'onglet **Filtre** est disponible lors de la gravure des disques de données. Sur cet onglet, vous pouvez filtrer le type des fichiers de données que vous souhaitez inclure sur votre disque afin pour simplifier le processus de recherche.

Sélectionnez **Tous les fichiers** si vous souhaitez afficher tous les fichiers dans un dossier, ou sélectionnez **Fichiers personnalisés** puis sélectionnez les types de fichiers que vous recherchez. Cliquez sur **Éditer** pour personnaliser la liste des extensions de fichiers que CyberLink Power2Go utilise pour filtrer. Vous pouvez ajouter ou supprimer des extensions de fichiers de la liste de filtre en sélectionnant le bouton **Éditer** et en apportant les modifications requises.

Onglet Média

Utilisez l'onglet **Média** lors de la création de disques musicaux pour trouver rapidement les fichiers musicaux que vous recherchez. CyberLink Power2Go utiliser le service de bibliothèque de Power2Go pour catégoriser votre musique par artiste, album, genre, année et ajoutée récemment.

> **Remarque** : vous pouvez définir la musique qui est disponible dans la Bibliothèque de Power2Go sur l'onglet Préférences de la bibliothèque. Voir Préférences de la bibliothèque pour plus d'informations.

Onglet Contenu média en ligne

Quand vous êtes dans la fenêtre Sauvegarde média en ligne, l'onglet Contenu média en ligne est la seule option disponible dans le panneau de recherche. Dans celui-ci, vous pouvez vous connecter à vos comptes YouTube et Vimeo puis parcourir et sauvegarder les fichiers média sur ces sites Web de contenu média en ligne. Voir Sauvegarde média en ligne pour plus d'informations.

Projets Power2Go

Quand vous créez un disque de données, vidéos, musique, ou galerie de photos, vous pouvez sauvegarder votre progression comme nouveau projet dans le format P2G. Cela vous permet de terminer la gravure à une date ultérieure, ou de graver le même disque.

Pour enregistrer votre projet de disque, sélectionnez **Projet > Enregistrer** ou **Enregistrer sous** dans le menu. Pour ouvrir un projet créé précédemment, sélectionnez **Projet > Ouvrir** dans le menu de la fenêtre de nouvelle tâche.

Chapitre 4:

Disque de données

L'option **Disque de données** permet de graver des fichiers de données sur CD, DVD ou disque Blu-ray. Les fichiers de données peuvent inclure presque tous les types de document ou fichier numérique. Vous pouvez également créer un disque de données sécurisées si vous gravez du contenu sensible sur un disque.

Création et gravure des disques de données

Pour graver un disque de données, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Disque de données**, puis sélectionnez le type de disque (**CD**, **DVD**, **Disque Blu-ray**) à créer. La fenêtre Disque de données s'ouvre.
2. Utilisez le panneau de recherche (voir Utiliser le panneau de recherche pour plus d'informations) pour trouver les fichiers que vous voulez inclure sur votre disque.

> **Remarque** : pour les meilleurs résultats de recherche, assurez-vous que vous avez configuré la bibliothèque de Power2Go avant de créer un disque de données. Une fois cela fait, les fichiers de données dans la bibliothèque deviennent consultables lorsque vous entrez des mots clés dans le champ de recherche. Voir Préférences de la bibliothèque pour plus d'informations.

3. Sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous voulez graver, puis faites les glisser-déplacer dans la zone de contenu.

> **Remarque** : vous pouvez également cliquer sur le bouton  pour ajouter les fichiers de données ou cliquer sur le bouton  pour créer un dossier sur le disque.

4. Après avoir ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur le bouton **Suivant**.

5. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.

6. Cliquez sur **Graver** quand vous êtes prêt à graver votre disque.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

7. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.


Gravure d'un disque de données sécurisé

L'option de disque de données sécurisé permet de graver des fichiers de données protégés par mot de passe sur CD, DVD ou disque Blu-ray.

Vous pouvez également graver des disques de données sécurisés avec des noms de fichiers cryptés. Les noms de fichiers cryptés sont cachés pour les utilisateurs, à moins qu'ils n'entre le mot de passe correct. Vous pouvez choisir de sécuriser tout ou une partie seulement des fichiers sur un disque de données.

Pour graver un disque de données sécurisé, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Disque de données**, puis sélectionnez le type de disque (**CD**, **DVD**, **Disque Blu-ray**) à créer. La fenêtre Disque de données s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Sélectionnez le niveau de sécurité pour le disque : **Sécurisé (128 bits)** ou **Très sécurisé (256 bits)**.
4. Entrez un **Mot de passe** pour votre disque de données sécurisé. Entrez le mot de passe à nouveau dans le champ **Confirmation du mot de passe** et, si nécessaire, ajoutez un **Rappel du mot de passe**, qui peut vous aider au cas où vous l'oublieriez.
5. Cochez la case **Masquer les noms de fichier sur un disque sécurisé** si vous voulez crypter les noms de fichiers sur le disque.
6. Cliquez sur **OK**. Notez que la zone de contenu est divisée en deux sections.



7. Utilisez le panneau de recherche (voir Utiliser le panneau de recherche pour plus d'informations) pour trouver les fichiers que vous voulez inclure sur votre disque.

> **Remarque** : pour les meilleurs résultats de recherche, assurez-vous que vous avez configuré la bibliothèque de Power2Go avant de créer un disque de données sécurisé. Une fois cela fait, les fichiers de données dans la bibliothèque deviennent consultables lorsque vous entrez des mots clés dans le champ de recherche. Voir Préférences de la bibliothèque pour plus d'informations.

8. Sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous voulez graver, puis faites les glisser-déplacer dans la zone de données sécurisée (indiquée en rose) ou la zone de données non-sécurisée normale (indiquée en bleu).

> **Remarque** : vous pouvez également cliquer sur le bouton  pour ajouter les fichiers de données ou cliquer sur le bouton  pour créer un dossier sur le dernier disque que vous avez sélectionné.

9. Une fois ajouté tout le contenu que vous voulez graver, cliquez sur le bouton **Suivant**.
10. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.
11. Cliquez sur **Graver** quand vous êtes prêt à graver votre disque.

> **Remarque** : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

12. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.


- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Afficher le contenu sur un disque sécurisé


Quand vous gravez les données sur un disque sécurisé avec CyberLink Power2Go, le Navigateur sécurisé de CyberLink est inclus sur le disque pour que vous puissiez afficher le contenu sur le disque.

1. Lorsque vous insérez un disque de données sécurisé dans le lecteur de disque, le Navigateur sécurisé de CyberLink vous invite à entrer un mot de passe.



Remarque : si le Navigateur sécurisé de CyberLink ne démarre pas automatiquement lorsque vous insérez un disque de données sécurisé, essayez de naviguer au disque dans l'Explorateur Windows, puis double-cliquez sur le disque dans le lecteur pour le lancer manuellement.

2. Entrez votre mot de passe puis cliquez sur **OK** pour afficher la fenêtre du Navigateur sécurisé de CyberLink.



Remarque : si vous choisissez de **Masquer les noms de fichier sur un disque sécurisé** lors de la création du disque, double-cliquez sur le dossier sécurisé dans l'affichage liste pour afficher les fichiers.

3. Dans le Navigateur sécurisé de CyberLink, vous pouvez effectuer les fonctions suivantes :

- Cliquez sur  pour afficher un fichier dans son programme par défaut.
- Pour extraire les fichiers du disque et les enregistrer sur un ordinateur, sélectionnez-les puis cliquez sur .

Remarque : si votre disque de données sécurisé a plusieurs sous-dossiers, cliquez sur  pour remonter d'un niveau au dossier précédent.

- Cliquez sur  pour rechercher des fichiers. Saisissez une partie ou le nom entier du fichier ou du dossier dans le champ fourni. Lorsque vous recherchez, vous pouvez cliquer sur **Taille** pour rechercher des fichiers d'une taille spécifique, ou **Date de modification** pour rechercher des fichiers qui ont été créés ou modifiés à ou entre des dates spécifiques.

Remarque : pour changer l'affichage des éléments dans le Navigateur sécurisé de CyberLink, cliquez sur .

Chapitre 5:

Disque Vidéo

L'option **Disque vidéo*** permet de graver des fichiers vidéo sur DVD, disque Blu-ray ou AVCHD avec un menu du disque élégant.


> **Remarque** : voir <u>Formats de fichiers pris en charge</u> pour une liste des formats de fichiers vidéo que vous pouvez importer lors de la création d'un disque vidéo.

Vous pouvez également graver un dossier DVD ou disque Blu-ray sur un disque.

> **Remarque** : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Gravure d'un disque vidéo

Quand vous sélectionnez l'option **Disque DVD-Vidéo**, **Disque Blu-ray** ou **AVCHD** dans la fenêtre de nouvelle tâche, la fenêtre de création du disque s'affiche.






__A__ - Onglet Contenu du disque, __B__ - Onglet Préférences du menu, __C__- Onglet Préférences du disque, __D__ - Propriétés de police du menu du disque, __E__ - Fenêtre d'aperçu du menu du disque, __F__ - Graver sur disque, __G__ - Aperçu du menu du disque, __H__ - Propriétés du menu du disque, __I__ - Contrôles de navigation du menu, __J__ - Permutation de l'affichage, __K__ - Contenu du disque

Les étapes pour créer et graver un disque vidéo peuvent varier en fonction de vos besoins. Les sections suivantes décrivent toutes les fonctionnalités que vous pouvez effectuer dans la fenêtre de création de disque, il vous faut donc consulter les sections qui s'appliquent au disque que vous souhaitez créer.

Création d'un disque vidéo

Pour créer un disque vidéo, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Disque vidéo**. Sélectionnez l'option **Disque DVD-Vidéo**, **Disque Blu-ray** ou **AVCHD** pour ouvrir la fenêtre de création du disque.
2. Cliquez sur le bouton  puis naviguez et sélectionnez le fichier vidéo que vous voulez inclure sur le disque.
3. Une fois un fichier vidéo ajouté, vous pouvez cliquer dessus dans la zone de contenu du disque pour découper le clip, ajouter des chapitres ou le faire pivoter.
4. Si une vidéo importée a un format d'image non-16:9 (9:16, 1:1, etc.), cliquez sur  pour appliquer un effet de flou sur les zones noires de la vidéo, en utilisant InstaFill. Une fois sélectionné, cliquez sur l'option **Activer** et choisissez **Appliquer à tout** pour appliquer à toutes les vidéos similaires sur le disque.
5. Cliquez sur le bouton  pour importer des fichiers vidéo additionnels, si nécessaire. Chaque vidéo que vous importez devient une autre vidéo/scène sur votre disque final.

> **Remarque** : lorsque vous ajoutez des fichiers vidéo, cliquez sur le bouton **Structure du menu** pour afficher la structure du menu de votre disque. Dans l'arborescence de la structure, vous pouvez voir toutes les vidéos/scènes de votre disque et tout chapitre contenu dans chaque vidéo.

6. Cliquez sur  pour un aperçu des vidéos importées, si nécessaire.

Remarque : vous pouvez cliquer sur pour définir la résolution/qualité de la vidéo utilisée lors de l'aperçu de votre film dans la fenêtre d'aperçu. Plus la qualité est élevée, plus les ressources nécessaires à l'aperçu de votre projet vidéo sont importantes.


7. Continuez et terminez le processus de création du disque, au besoin.

- Modification des préférences de menu
- Modification des préférences de disque
- Gravure d'une vidéo sur disque


Découper des clips vidéo ajoutés

Pour découper un clip vidéo ajouté, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le clip ajouté puis cliquez sur le bouton .
2. Utilisez les commandes de lecture pour déterminer où vous souhaitez que le clip découpé commence, puis cliquez sur pour placer la marque d'entrée ou faites glisser le curseur de position de la marque d'entrée jusqu'à cette position.



3. Utilisez les commandes de lecture pour déterminer où vous souhaitez que le clip découpé se termine, puis cliquez sur pour placer la marque de sortie ou faites glisser le curseur de position de la marque de sortie jusqu'à cette position.



Remarque : vous pouvez cliquer sur pour verrouiller la durée de la vidéo que vous souhaitez découper. Après le verrouillage, cliquez sur le contenu sélectionné pour le glisser à la position exacte où vous souhaitez procéder à la découpe.

4. Le cas échéant, vous pouvez obtenir un aperçu de ceux à quoi le clip découpé ressemblera en cliquant sur **Sortie**, puis en cliquant sur le bouton de lecture dans les commandes du lecteur. Cliquez sur **Original** pour lire la vidéo originale.
5. Cliquez sur **OK** pour définir vos modifications et découper le clip.

> **Remarque** : vous pouvez saisir à nouveau la fenêtre de découpe pour améliorer la séquence découpée à tout moment.

Ajouter des chapitres à des clips vidéo ajoutés

Pour ajouter des chapitres à un clip vidéo ajouté, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le clip ajouté puis cliquez sur le bouton  pour ouvrir la fenêtre Définir les chapitres.
2. Pour ajouter les chapitres automatiquement, cliquez sur le bouton , puis procédez d'une des manières suivantes :
   - **Insérer les chapitres à intervalle fixe** : sélectionnez cette option, puis saisissez l'intervalle en minutes dans le champ fourni. Power2Go insérera un chapitre toutes les minutes spécifiées dans votre clip. Cliquez sur **OK** pour insérer automatiquement les chapitres dans le clip.
   - **Insérer les chapitres de manière régulière** : sélectionnez cette option, puis saisissez le nombre de chapitres souhaités dans le champ fourni. Power2Go les insérera de manière régulière tout au long de votre clip. Cliquez sur **OK** pour insérer les chapitres dans le clip.
3. Pour ajouter les chapitres manuellement, utilisez les commandes du lecteur pour rechercher le point du clip où vous voulez ajouter le chapitre, puis cliquez sur le bouton . Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les chapitres dont vous avez besoin.

Remarque : vous pouvez modifier un marqueur de chapitre en cliquant dessus et en le faisant glisser vers un nouvel emplacement. Si vous devez supprimer un ou plusieurs chapitres ajoutés, sélectionnez un marqueur de chapitre, puis cliquez sur pour le supprimer. Cliquez sur pour supprimer tous les chapitres ajoutés.

4. Pour définir la miniature de chaque chapitre, utilisez les commandes du lecteur pour rechercher l'image de la vidéo que vous voulez utiliser dans un chapitre, puis cliquez sur pour définir l'image.

Remarque : vous pouvez nommer les chapitres de votre menu en cliquant-droit dessus dans la liste des chapitres, puis en sélectionnant **Renommer le chapitre**.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Définir les chapitres et enregistrer toutes les modifications dans votre clip ajouté.

Remarque : une fois ajouté, vous pouvez cliquer sur **Afficher les chapitres** pour afficher tous les chapitres ajoutés pour un clip.

Faire pivoter des clips vidéo ajoutés

Pour faire pivoter un clip vidéo ajouté, cliquez dessus, puis cliquez sur pour faire pivoter dans le sens antihoraire ou sur pour le faire pivoter dans le sens horaire.

Édition des préférences du menu

Une fois ajouté tout le contenu souhaité sur votre disque, cliquez sur l’onglet **Préférences du menu** pour éditer le menu du disque existant ou sélectionner un autre modèle de menu du disque.

Tous les modèles de menus de disque dans CyberLink Power2Go sont multicouches, et se composent des pages suivantes :

- une page d'accueil du menu principal (**Menu racine**). Il s'agit de la première page de menu qui s'affiche lorsque vous lisez le disque. Elle peut contenir une ouverture de menu, des miniatures de film et plus encore.

Remarque : vous pouvez choisir de ne pas inclure de menu racine sur votre disque en désélectionnant l'option **Inclure le menu racine** en bas à gauche de l'onglet **Préférences du menu**.

- Si vous avez plus d'un clip vidéo ajouté (titre) ou un clip ajouté avec des chapitres, votre disque comportera une page **Scènes**. Si vous choisissez de ne pas inclure de menu racine, la page de scène devient la page affichée lorsque vous lisez le disque.

Sélection des modèles de menus de disque

CyberLink Power2Go offre plusieurs modèles de menus préconçus élégants parmi lesquels vous pouvez choisir. Ces menus sont déjà personnalisés pour vous et peuvent inclure des fonctionnalités telles que le mouvement et la musique du menu.

Cliquez sur  pour ouvrir la vue de l'explorateur afin d'afficher une liste filtrée des modèles de menu disponibles. Si vous souhaitez davantage d'options de menu du disque, vous pouvez cliquer sur **Magasin des packs de menus** pour acheter des menus premium à CyberLink ou sur la miniature **Télécharger des modèles** pour en télécharger d'autres depuis DirectorZone.

Remarque : en vue de l'explorateur, vous pouvez organiser tous vos menus en cliquant sur  pour ajouter de nouveaux tags de filtre à vos menus. Pour ajouter un menu à un tag, faites-le simplement glisser et déposez-la sur la balise.

Sélectionnez un modèle de menu pour en avoir un aperçu. Sélectionnez **Appliquer** pour appliquer le style de page de menu en surbrillance à la page de menu spécifiée (page Menu racine ou Titre (Scènes)). Sélectionnez **Appliquer à toutes les pages** si vous voulez utiliser le même style à chaque page (page Menu racine ou Titre (Scènes)).

Remarque : si vous ne voulez pas inclure de menu sur votre disque final, sélectionnez le modèle **Aucun menu** sur l'onglet **Préférences du menu**.

Édition des propriétés du menu du disque

CyberLink Power2Go permet d'éditer certaines des propriétés du menu du disque. Utilisez les contrôles de navigation du menu pour un aperçu du design et du comportement du menu du disque actuel.

Si vous voulez afficher les scènes ou chapitres sur le disque, utilisez le bouton et d'autres contrôles de navigation du menu pour naviguer dans le menu du disque. Ou cliquez sur le bouton **Aperçu** en bas de la fenêtre pour voir ce à quoi votre disque va ressembler quand il est lu sur un lecteur de disque après la gravure.

Remarque : avant d'avoir un aperçu du disque, assurez-vous de cliquer sur puis de sélectionner une qualité d'aperçu dans la liste (Full HD*, HD*, élevé, normal, bas) pour configurer la résolution/qualité de la vidéo utilisée lors de l'aperçu Plus la qualité est élevée, plus les ressources nécessaires à l'aperçu de votre disque sont importantes.

Édition du texte du menu du disque

Pour éditer le texte qui apparaît sur la page du menu, y compris le texte du bouton cliquable, double-cliquez dessus, puis saisissez le nouveau texte. Vous pouvez modifier le style du texte du menu, la taille et l'alignement en utilisant les options des propriétés de police du menu de disque situées en haut de la fenêtre du menu du disque.

Pour changer la position du texte ou des boutons sur votre menu, il suffit de le cliquer et le faire glisser vers la nouvelle position.

Remarque : lorsque vous changez la position du texte et des boutons, assurez-vous de cliquer sur  pour activer la zone de télé sûre, qui affiche un cadre dans la fenêtre d'aperçu indiquant la zone d'affichage de la plupart des téléviseurs.

Configuration des paramètres du menu du disque

En bas de l'onglet Préférences du menu, vous pouvez configurer les paramètres du menu du disque de la manière suivante :


- **Inclure le menu Racine** : sélectionnez cette option si vous souhaitez un menu racine ou une page d'accueil sur votre disque. Si vous désélectionnez cette option, la page des scènes s'affiche par défaut lorsque vous lisez le disque gravé.
- **Inclure vidéo d'ouverture du menu** : désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que le menu du disque comprenne la vidéo d'ouverture du menu qui est disponible dans certains menus de disque. Cette option est différente de la première vidéo lue, que vous pouvez inclure, que cette option soit sélectionnée ou non.
- **Afficher l'index de miniatures** : permet d'ajouter une numérotation à chaque scène et à chaque miniature de chapitre sur vos pages de menu.
- **Activer les miniatures animées** : désélectionnez cette option si vous souhaitez désactiver l'aperçu des films dans les miniatures de titres des vidéos de votre menu de disque.

Définition de la musique de fond du menu du disque

Certains modèles de menu de disque préconçus contiennent de la musique de menu, mais vous pouvez la modifier ou ajouter votre propre musique en procédant comme suit :


- cliquez sur  pour remplacer la musique de fond actuelle. Sélectionnez **Importer depuis le disque dur** pour utiliser un fichier audio présent sur votre

ordinateur ou **Importer depuis la bibliothèque de musique de fond** pour utiliser de la musique fournie par Power2Go.

- cliquez sur  pour supprimer la musique de fond actuelle du menu de disque.
- cliquez sur  pour modifier la musique ajoutée d'origine ou la musique que vous avez ajoutée ci-dessus dans la fenêtre Modifier la musique de fond du menu, comme suit :
  - cliquez sur le bouton  pour ajouter des fichiers de musique supplémentaires. Sélectionnez **Importer depuis le disque dur** pour utiliser un fichier audio présent sur votre ordinateur ou **Importer depuis la bibliothèque de musique de fond** pour utiliser de la musique fournie par Power2Go.
  - découpez les fichiers audio en utilisant les commandes de lecture, puis déplacez les curseurs sur la barre de découpe aux points de début et de fin souhaités.



  - utilisez le curseur de volume pour définir le volume de la musique de fond du menu lorsque ce dernier est affiché.




  - vous pouvez choisir de faire **Apparaître en fondu** or **Disparaître en fondu** la musique du menu progressivement.
  - si la longueur du fichier musical de votre menu est inférieure à la durée spécifiée, sélectionnez l’option de **Auto répéter** pour le lire en boucle.
  - cliquez sur **Appliquer à toutes les pages** pour définir la musique pour toutes les pages du menu du disque, ou cliquez sur **Appliquer** pour la définir pour la page actuelle du menu du disque que vous éditez.

Ajout d'une vidéo de première lecture


Utilisez cette option pour ajouter une vidéo comme vidéo de première lecture à votre disque créé. La vidéo de première lecture est lue automatiquement lorsque le disque est inséré dans un lecteur, avant le chargement du menu du disque. Aucun bouton de navigation n'est disponible pendant la première lecture, et les spectateurs ne peuvent pas faire une avance rapide de ce segment. Dans une production professionnelle, c'est habituellement un avis ou un avertissement de copyright. Toutefois, vous pouvez préférer utiliser une introduction personnelle ou un autre clip vidéo.

Pour définir un clip en première lecture, procédez comme suit :

- cliquez sur  puis sélectionnez la vidéo que vous voulez utiliser.
- cliquez sur  pour supprimer la vidéo définie comme vidéo de première lecture.
- cliquez sur  pour éditer la vidéo de première lecture dans la fenêtre Modifier la vidéo de première lecture comme suit :
  - cliquez sur le bouton  pour changer la vidéo de première lecture.
  - découpez le fichier de la vidéo de première lecture en utilisant les commandes de lecture pour déterminer où vous souhaitez que le clip découpé commence, puis cliquez sur  pour placer la marque d'entrée ou faites glisser le curseur de position de la marque d'entrée jusqu'à cette position.




  - découpez la vidéo de première lecture en utilisant les commandes de lecture pour déterminer où vous souhaitez que le clip découpé commence, puis cliquez sur  pour placer la marque de sortie ou faites glisser le curseur de position de la marque de sortie jusqu'à cette position.



Remarque : vous pouvez cliquer sur  pour verrouiller la durée de la vidéo de première lecture que vous souhaitez découper. Après le verrouillage, cliquez sur le contenu sélectionné pour le glisser à la position exacte où vous souhaitez procéder à la découpe.

- utilisez le curseur de volume pour définir le volume de la vidéo de première lecture pendant la lecture.



- Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications.

Définition du mode de lecture du disque

Cliquez sur le bouton  pour définir le mode de lecture du disque dans un lecteur de disque en sélectionnant un des modes de lecture disponibles dans la liste.

Dans la fenêtre Paramètres du mode de lecture, vous pouvez définir ce qui suit :

- choisissez un des quatre modes de lecture disponibles en fonction des descriptions disponibles. Votre disque suivra le comportement sélectionné lors de son insertion ou quand lecture est appuyé sur votre lecteur de disque.
- Si vous voulez que le contenu du disque soit lu automatiquement, sélectionnez l'option **Expiration auto du menu**. Lorsqu'elle est sélectionnée, le contenu de votre disque est lu automatiquement après l'affichage du menu du disque pendant la durée spécifiée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, votre menu est lu en boucle sans fin jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de lecture sur votre lecteur de disque.

Édition des préférences du disque

Avant de graver un disque, vous devez configurer vos préférences du disque, y compris format du disque et du fichier vidéo, format audio, etc. Cliquez sur l'onglet **Préférences du disque** pour configurer les préférences de votre disque.

Les préférences suivantes sont disponibles sur l'onglet Préférences du disque :

Format du disque

- le format de votre disque a été déterminé par l'option que vous avez sélectionnée sur la page de nouvelle tâche (**Disque DVD-Vidéo**, **Disque Blu-ray**, **AVCHD**). Selon le format de disque sélectionné, il peut y avoir une option de menu déroulant pour sélectionner la capacité du disque ou une option pour graver un disque amovible. Par exemple, pour AVCHD vous pouvez graver la vidéo sur un disque amovible, une carte SD/SDHC/SDXC ou un Memory Stick.

Paramètres vidéo et audio

- **Sélectionner le format d'enregistrement vidéo** : si disponible pour le format de votre disque sélectionné, sélectionnez le format d'enregistrement de la vidéo sur votre disque et son format d'image.
- **Sélectionner le format de codage vidéo et la qualité** : si disponible pour le format de votre disque sélectionné, sélectionnez un format de codage et une qualité vidéo de votre disque. L'option **Ajustement intelligent** ajuste automatiquement le débit binaire au fichier vidéo de la meilleure qualité qui correspond exactement à la capacité du disque que vous utilisez.
- **Sélectionner le format de codage audio et les canaux** : sélectionnez un format audio pour votre disque, et le nombre de canaux qu'il est capable de produire.

Remarque : Les options de qualité vidéo et de type audio qui sont disponibles dépendent du format de disque que vous avez sélectionné.

- **Format TV**: sélectionnez format TV (NTSC ou PAL) pour votre vidéo. Ce format doit correspondre à la région dans laquelle vous prévoyez de lire votre disque vidéo.


Gravure de la vidéo sur disque

La gravure du disque est la dernière étape du processus de création du disque. Une fois votre disque gravé, vous pouvez le lire sur un lecteur de disque.

Remarque : avant de graver votre disque, sélectionnez **Gravure > Paramètres** dans le menu (ou Ctrl+I sur votre clavier) pour configurer les paramètres vidéo. Voir Paramètres vidéo pour plus d'informations.

Pour graver votre disque vidéo, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de création du disque, cliquez sur le bouton **Graver**.
2. Configurez les préférences de production comme suit :

- **Lecteur actuel** : le graveur (ou disque amovible pour le format AVCHD) que CyberLink Power2Go utilisera pour graver la production sur le disque. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour sélectionner un autre lecteur et configurer les paramètres de gravure. Voir Configurer les paramètres de gravure pour plus d'informations. Si vous gravez votre production sur un disque réinscriptible, vous pouvez cliquer sur pour l'effacer. Voir Effacer les disques pour plus d'informations.
- **Nom de volume du disque** : dans le champ prévu, entrez un nom pour votre disque. Le nom du disque peut avoir jusqu'à 16 caractères.
- **Graver sur disque** : assurez-vous que cette option est sélectionnée si vous voulez que votre production soit gravée sur un disque.
- **Nombre de copies** : dans le champ prévu, entrez le nombre de disques que vous voulez que CyberLink Power2Go grave pour vous en succession.
- **Créer un dossier** : sélectionnez cette option pour créer un dossier de disque sur votre ordinateur qui contient tous les fichiers nécessaires à la gravure. Cliquez sur  pour spécifier le dossier dans lequel il est créé. Créer un dossier écrase toutes les données existantes dans un répertoire.
- **Tags du Gestionnaire de disque** : cliquez sur ce bouton pour ajouter des tags de recherche de mots clés que vous pouvez utiliser pour trouver le disque plus tard dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque. Voir Utiliser le Gestionnaire de disque pour des informations plus détaillées.
- **Activer x.v.Color** : x.v.Color est un système de couleurs qui permet d'afficher une gamme de couleurs plus large que d'habitude. CyberLink Power2Go peut générer un flux conforme à x.v.Color, ce qui est rétro-compatible avec les affichages RGB, tout en offrant la possibilité d'obtenir une meilleure qualité visuelle si votre environnement de lecture est compatible x.v.Color.

- **Activer le codeur vidéo matériel** : activez cette option pour accélérer le rendu et la durée de gravure. Cette option est activée uniquement si votre ordinateur prend en charge l'accélération matérielle (carte graphique NVIDIA qui prend en charge CUDA, une carte graphique AMD qui prend en charge AMD Accelerated Parallel Processing, ou un ordinateur avec la technologie de la famille de processeurs Intel Core).

3. Cliquez sur **Démarrer la gravure** pour démarrer le processus de gravure.

> **Remarque** : le processus de gravure peut prendre au moins quelques minutes, selon la durée et la qualité de votre vidéo et la puissance de traitement de votre ordinateur. Soyez prêt pour une courte attente, tandis que CyberLink Power2Go rend votre disque vidéo. Sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

Configurer les paramètres de gravure

Avant de graver sur un disque pour la première fois, il est conseillé de cliquer sur  pour définir votre configuration de gravure comme suit :

- **Graveur** : sélectionnez le graveur que CyberLink Power2Go utilisera pour graver la production sur le disque.
- **Vitesse d'enregistrement** : définissez la vitesse d'enregistrement utilisée lors de la gravure du disque. Si vous rencontrez des erreurs lors du processus de gravure, essayez de réduire la vitesse de gravure.
- **Inclure la protection contre la sous-alimentation de tampon** : sélectionnez cette option pour assurer une écriture de la vidéo vers le disque sans interruption. Une interruption de la gravure de la vidéo peut engendrer un disque inutilisable.

Après avoir défini cette configuration, CyberLink Power2Go utilise la même configuration chaque fois que vous gravez jusqu'à ce que vous modifiiez les paramètres.

Effacer les disques

Si vous utilisez un disque réenregistrable, vous pouvez en effacer le contenu déjà enregistré. Cela vous permet de réutiliser les mêmes disques d'une gravure à l'autre sans être obligé de continuellement acheter de nouveaux disques. Cliquez sur le bouton pour commencer à effacer un disque.

Lorsque vous effacez un disque, sélectionnez :

- L'option **Effacement rapide** efface l'index contenu sur le disque.
- L'option **Effacement complet** pour effacer tout le contenu du disque.

Graver un dossier de DVD/disque Blu-ray

Utilisez la fonctionnalité **Graver le dossier DVD** et **Graver le dossier de disques Blu-ray** pour graver des dossiers de disque préalablement créés sur DVD ou disque Blu-ray.

Pour graver un dossier de DVD ou disque Blu-ray, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Disque vidéo**. Sélectionnez l'option **Graver le dossier DVD** ou **Graver le dossier de disques Blu-ray** pour ouvrir la fenêtre Graver le dossier DVD/disque Blu-ray.
2. Cliquez sur puis sélectionnez le dossier DVD/disque Blu-ray sur votre ordinateur que vous souhaitez graver sur un disque.
3. Entrez un **Nom du disque** dans le champ fourni.
4. Insérez votre disque puis sélectionnez le lecteur dans la liste déroulante.
5. Si nécessaire, définissez la **Vitesse d'écriture** et le **Nombre de copies** que vous voulez graver.
6. Sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture** si vous voulez que CyberLink Power2Go simule d'abord le processus de gravure pour assurer que la gravure sera terminée avec succès.
7. Cliquez sur **Graver** pour démarrer le processus de gravure.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

8. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une option dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Chapitre 6:

Disque musical

L'option **Disque musical** permet de créer un CD/DVD MP3 ou WMA avec vos fichiers musicaux, ou de créer un CD audio traditionnel qui est lu sur un lecteur CD ordinaire. Vous pouvez également importer un fichier CUE (et son fichier audio associé) pour créer un disque audio CUE.

> **Remarque** : voir Formats de fichiers pris en charge pour une liste des formats de fichiers audio que vous pouvez importer lors de la création d'un disque musical.

Gravure d'un CD audio ou disque musical MP3/WMA

Pour graver un disque musical CD audio ou MP3/WMA, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Disque musical**, puis sélectionnez le type de disque musical à créer (**CD audio**, **CD WMA**, **CD MP3**, **DVD WMA**, **DVD MP3**). La fenêtre du disque musical s'affiche.
2. Utilisez le panneau de recherche (voir Utiliser le panneau de recherche pour plus d'informations) pour trouver la musique que vous voulez inclure sur votre disque.

> **Remarque** : pour les meilleurs résultats de recherche, assurez-vous que vous avez configuré la bibliothèque de Power2Go avant de créer un disque musical. Une fois cela fait, les fichiers musicaux dans la bibliothèque sont organisés pour vous sur l'onglet Média du panneau de recherche et deviennent consultables en utilisant le champ de recherche. Voir Préférences de la bibliothèque pour plus d'informations.

3. Sélectionnez les fichiers que vous voulez graver, puis faites les glisser-déplacer dans la zone de contenu.

Remarque : vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter les fichiers musicaux ou les autres boutons disponibles pour réorganiser et avoir un aperçu de la musique sur le disque. Si vous voulez extraire le son d'un clip vidéo et l'inclure sur votre disque musical, il suffit d'ajouter le clip vidéo sur le disque.

4. Si vous souhaitez éditer ou ajouter des effets à un fichier musical, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton pour le modifier dans CyberLink WaveEditor*. Veuillez consulter le fichier d'aide en CyberLink WaveEditor pour des informations détaillées sur l'édition audio dans ce programme. Une fois que vous avez terminé l'édition d'un fichier audio, le fichier mis à jour est replacé dans la zone de contenu.
5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Éditer** pour définir la qualité audio du disque, ajouter du texte CD, et plus encore. Si vous créez un CD audio, voir Préférences du CD audio. Voir Préférences du disque MP3/WMA si vous créez un disque musical MP3/WMA.
6. Une fois ajouté tout le contenu souhaité sur votre disque, cliquez sur le bouton **Suivant**.
7. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.
8. Cliquez sur **Graver** quand vous êtes prêt à graver votre disque.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

9. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.

- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Préférences du CD audio

Lors de la création d'un CD audio, cliquez sur le bouton **Éditer** pour accéder aux préférences suivantes :

- **Activer texte CD** : sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter des informations sur le disque musical que vous créez. Saisissez les informations voulues dans les champs fournis.
- **Normaliser le volume pour toutes les pistes du CD** : sélectionnez cette option pour ajuster le volume de toutes les pistes du CD au même niveau.
- **Insérer un blanc entre les pistes** : entrez la durée ou le silence entre chaque piste en secondes dans le champ prévu.

Lorsque vous avez fini de modifier les préférences, cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications pour votre CD audio.

Préférences du disque MP3/WMA

Lors de la création d'un CD MP3 ou WMA, cliquez sur le bouton **Éditer** pour accéder aux préférences suivantes :

- **Qualité** : sélectionnez la qualité sonore des fichiers MP3/WMA qui sont gravés sur le disque dans la liste déroulante.

- **Liste de lecture automatique pour Lecteur Windows Media** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go crée une liste de lecture du Lecteur Windows Media avec les chansons qui seront sur votre disque.
- **Normaliser le volume pour toutes les pistes du CD** : si vous créez un CD MP3/WMA, sélectionnez cette option pour ajuster le volume de toutes les pistes du CD au même niveau.
- **Ajouter un préfixe numérique à l'ordre de lecture** : sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un préfixe numérique au disque musical. Activer ceci définira l'ordre de lecture des chansons en fonction de la manière dont les fichiers musicaux sont affichés dans la zone de contenu.

Lorsque vous avez fini de modifier les préférences, cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications pour votre disque MP3/WMA.

Graver un disque audio CUE

Dans l’option Disque musical, vous pouvez importer un fichier CUE (et son audio associé) pour créer et graver un disque audio CUE. Un fichier CUE est un fichier de métadonnées qui indique l’ordre des pistes dans un fichier audio associé et d’autres informations. Lors de l’importation dans la fenêtre Disque audio CUE, toutes les informations audio, y compris le nom de l’album et de l’artiste et les informations des pistes, sont chargées automatiquement pour vous si elle sont disponibles dans le fichier CUE.

Pour graver un disque audio CUE, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l’option **Disque musical** puis sélectionnez **Disque audio CUE**. La fenêtre Disque audio CUE s’affiche.
2. Cliquez sur  pour importer un fichier CUE. Naviguez à l’emplacement du fichier CUE, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir** pour importer.

> **Remarque** : le fichier audio associé du fichier CUE doit être dans le même dossier que le fichier CUE et avoir le même nom de fichier. Le fichier audio associé peut être au format de fichier audio FLAC ou APE.

3. Insérez votre disque puis sélectionnez le lecteur dans la liste déroulante.

4. Si nécessaire, sélectionnez une **Vitesse d'écriture** pour graver le disque. La vitesse que vous devez sélectionner dépend des graveurs que vous utilisez et de la qualité des disques.
5. Entrez le **Nombre de copies** à graver.
6. Si disponibles, vous pouvez utiliser les options suivantes pour aider le processus de gravure :
   - sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture** si vous voulez que CyberLink Power2Go simule d'abord le processus de gravure pour assurer que la gravure sera terminée avec succès.
   - si disponible, sélectionnez **Vérifier les données d'enregistrement** si vous voulez que CyberLink Power2Go vérifie que le contenu a été gravé avec succès sur le disque.
   - si disponible, sélectionnez **Activer la gestion des défauts** pour que CyberLink Power2Go essaye de corriger tout défaut sur un disque pour que le contenu soit gravé correctement.
7. Quand vous êtes prêt à graver votre disque, cliquez sur le bouton **Graver**.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

8. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :
   - Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
   - Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
   - Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Chapitre 7:

Disque galerie de photos

Avec l'option **Disque galerie de photos*** vous pouvez utiliser vos photos pour créer diaporama dynamique qui est gravé comme application de présentation de photos autonome sur un CD, DVD ou disque Blu-ray.

> **Remarque** : voir Formats de fichiers pris en charge pour une liste des formats de fichiers de photos que vous pouvez importer lors de la création d'un disque galerie de photos.

La galerie de photos photo fonctionne sur n'importe quel ordinateur avec la visionneuse incluse, et peut inclure des descriptions des photos et des URL externes sur le disque.

> **Remarque** : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Création et gravure de disques galeries de photos

Avec l'option **Disque galerie de photos**, essentiellement vous créez un album photo sur un disque. Vous pouvez créer plus d'un album sur un seul disque galerie de photos.

Pour créer et graver un disque galerie de photos, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Disque galerie de photos**, puis sélectionnez le type de disque (**CD**, **DVD**, **Disque Blu-ray**) à créer. La fenêtre Disque galerie de photos s'ouvre.
2. Dans le panneau Compilation du disque, si nécessaire, entrez un nom personnalisé pour l'album photo qui apparaîtra sur le disque.
3. Utilisez le panneau de recherche (voir Utiliser le panneau de recherche pour plus d'informations) pour trouver les photos que vous voulez inclure sur votre disque.

4. Sélectionnez les photos que vous voulez graver, puis faites les glisser-déplacer dans la zone de contenu. Cliquez sur le bouton pour passer en affichage miniatures pour pouvoir trouver plus facilement les photos exactes que vous recherchez.

> **Remarque** : vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter les photos. Assurez-vous de sélectionner l'album auquel vous souhaitez ajouter les photos dans le panneau Compilation du disque avant d'ajouter vos photos.

5. Répétez les deux dernières étapes pour ajouter plus de photos à un album si nécessaire. Vous pouvez également cliquer sur le bouton pour créer un nouvel album sur le disque.
6. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Éditer** pour définir le titre de la galerie, l'image de fond, et plus encore. Voir Préférences de Disque galerie de photos pour plus d'informations.
7. Après avoir ajouté toutes les photos souhaitées sur votre disque, cliquez sur le bouton **Suivant**.
8. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.
9. Cliquez sur **Graver** quand vous êtes prêt à graver votre disque.

> **Remarque** : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

10. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.

- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Préférences de Disque galerie de photos

Lors de la création d'un disque galerie de photos, cliquez sur le bouton **Éditer** pour accéder aux préférences suivantes :

- **Titre de la galerie** : entrez un titre pour votre galerie de photos. Le titre s'affiche sur votre disque après sa gravure.
- **Logo personnalisé**: cliquez sur le bouton **Logo personnalisé** pour personnaliser le logo utilisé dans votre galerie de photos comme suit :
  - **Ne pas inclure le logo dans la galerie de photos** : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas inclure de logo dans la galerie de photos que vous avez créée.
  - **Inclure le logo dans la galerie de photos** : sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure un logo dans la galerie de photos que vous avez créée.


    Cliquez sur le bouton ... pour sélectionner une image à utiliser comme logo, remplaçant le logo CyberLink par défaut.
  - **Inclure le lien de l'URL sur le logo** : sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure un lien URL sur le logo. Une fois sélectionné, entrez l'adresse URL dans le champ fourni (**http://**). Quand les utilisateurs cliqueront sur le logo dans la galerie de photos créée, ils iront à l'URL spécifiée.
  - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

- **Vitesse du diaporama** : entrez la durée, en secondes, souhaitée pour l'affichage de chaque photo ou diapositive lorsque votre galerie photo est lue sous forme de diaporama.
- **Image de fond** : cliquez sur le bouton **Changer** pour définir l'image qui est utilisée comme fond dans la galerie de photos. Si aucune des images par défaut ne convient pour votre disque galerie, cliquez sur le bouton **Parcourir** pour utiliser votre propre image personnalisée.
- **Afficher les informations EXIF** : si les images ont été prises avec un appareil photo numérique qui prend en charge EXIF, sélectionnez cette option si vous voulez que les détails des images soient affichés dans votre disque galerie de photos.
- **Ajouter une musique de fond** : Si vous voulez de la musique lue en arrière-plan pendant que les utilisateurs naviguent dans votre disque galerie de photos, sélectionnez cette option, puis cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier musical que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez **Importer depuis le disque dur** pour utiliser un fichier audio présent sur votre ordinateur ou **Importer depuis la bibliothèque de musique de fond** pour utiliser de la musique fournie par Power2Go.
- **Inclure une note de l'éditeur** : Si vous souhaitez inclure une note ou une description sur votre galerie de photos, sélectionnez cette option, cliquez sur **Éditer**, puis entrez le **Titre** et **Contenu** (note/description) dans les champs prévus.
- **Inclure l'URL externe** : Si vous souhaitez inclure un lien de site Web sur le disque galerie de photos, sélectionnez cette option, cliquez sur **Éditer**, puis entrez le **Nom** du site Web et l'URL (**http://**) dans les champs prévus.
- Cliquez sur le bouton **Aperçu** si vous voulez voir ce à quoi votre disque galerie de photos va ressembler une fois qu'il est gravé sur un disque. Cliquez sur **Exporter** pour créer l'application galerie de photos autonome dans un dossier sur votre disque dur.

Lorsque vous avez fini de modifier les préférences, cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications pour votre disque galerie de photos.

Affichage des disques galeries de photos

Une fois créé un disque galerie de photos, pour tout afficher tout ce que vous devez faire est d’insérer le disque dans le lecteur de disque d’un ordinateur. La visionneuse de galerie de photos lire le disque automatiquement.



Si votre disque n’est pas lu automatiquement ou vous avez exporté à l’application sur votre disque, il suffit de parcourir jusqu’à CL_Gallery.exe sur le disque/disque dur et double-cliquez dessus pour voir la galerie de photos.

Chapitre 8:

Sauvegarde média en ligne

Utilisez l'option **Sauvegarde du contenu média en ligne*** pour accéder au contenu média que vous avez sur YouTube et Vimeo et le télécharger sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez également sauvegarder ce contenu média en le gravant directement sur un CD, DVD ou disque Blu-ray.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Sauvegarder du contenu média en ligne sur des disques

Pour sauvegarder du contenu média en ligne sur un disque, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Sauvegarde média en ligne**, puis sélectionnez le type de disque (**Sauvegarder sur CD**, **Sauvegarder sur DVD**, **Sauvegarder sur disque Blu-ray**) que vous souhaitez utiliser. La fenêtre Sauvegarde média en ligne s'ouvre.
2. Dans le panneau de recherche, sélectionnez l'un des sites Web de contenu média en ligne disponibles pour rechercher le contenu média à sauvegarder. Les options disponibles sont les suivantes :

Remarque : vous pouvez également rechercher des vidéos en particulier sur YouTube et Vimeo en entrant des mots clés dans le champ de recherche en haut à gauche de la fenêtre.

- **YouTube** : cliquez sur cette optionpour parcourir et sauvegarder les vidéos depuis YouTube. Si vous sélectionnez les options **Favoris**, **Liste de lecture**, **Abonnements** ou **Vidéos mises en ligne**, vous devez vous connecter avec votre compte YouTube et donner à CyberLink Power2Go la permission d'accéder à

votre compte avant de poursuivre. Il n’est pas nécessaire de se connecter pour accéder à l’option **Les plus regardées**.

- **Vimeo** : cliquez sur cette optionpour parcourir et sauvegarder les vidéos qui sont sur Vimeo. Vous devez vous connecter à votre compte Vimeo et donner à CyberLink Power2Go la permission d’accéder à votre compte avant de poursuivre.

> **Remarque** : vous pouvez double-cliquer sur une vidéo ou une photo pour l’afficher dans votre navigateur Web par défaut.

3. Sélectionnez le contenu média que vous souhaitez graver, puis faites le glisser-déplacer dans la zone de contenu.

> **Remarque** : vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter le contenu média ou cliquez sur le bouton pour créer un dossier sur le disque.

4. Si vous sauvegardez des vidéos, cliquez-droit sur chaque miniature de vidéo dans la zone de contenu, puis sélectionnez **Format et résolution** pour sélectionner la résolution vidéo du fichier qui sera gravé sur le disque.

> **Remarque** : cliquez sur le bouton pour passer en affichage liste pour voir plus facilement la résolution, le format de fichier, et plus encore dans la zone de contenu. Les résolutions et formats vidéo qui sont disponibles dépendent de la qualité et du format d'origine du fichier vidéo que vous sauvegardez.

5. Après avoir ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur le bouton **Suivant**.

6. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.

7. Cliquez sur **Graver** quand vous êtes prêt à graver votre disque.

> **Remarque** : sélectionnez l’option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu’il a gravé avec succès votre disque.

8. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Télécharger du contenu média en ligne sur le disque dur

Pour télécharger du contenu média en ligne sur le disque dur de votre disque dur, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Sauvegarde média en ligne** puis sélectionnez **Télécharger sur disque dur**. La fenêtre Sauvegarde média en ligne s'ouvre.
2. Dans le panneau de recherche, sélectionnez l'un des sites Web de contenu média en ligne disponibles pour rechercher le contenu média à télécharger. Les options disponibles sont les suivantes :

Remarque : vous pouvez également rechercher des vidéos en particulier sur YouTube et Vimeo en entrant des mots clés dans le champ de recherche en haut à gauche de la fenêtre.

- **YouTube** : cliquez sur cette option pour parcourir et télécharger les vidéos depuis YouTube. Si vous sélectionnez les options **Favoris**, **Liste de lecture**, **Abonnements** ou **Vidéos mises en ligne**, vous devez vous connecter avec votre compte YouTube et donner à CyberLink Power2Go la permission d'accéder à votre compte avant de poursuivre. Il n'est pas nécessaire de se connecter pour accéder à l'option **Les plus regardées**.
- **Vimeo** : cliquez sur cette option pour parcourir et télécharger les vidéos qui sont sur Vimeo. Vous devez vous connecter à votre compte Vimeo et donner à CyberLink Power2Go la permission d'accéder à votre compte avant de poursuivre.

Remarque : vous pouvez double-cliquer sur une vidéo ou une photo pour l'afficher dans votre navigateur Web par défaut.

3. Sélectionnez le contenu média que vous souhaitez télécharger, puis faites le glisser-déplacer dans la zone de contenu.

Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter le contenu média sélectionné ou cliquer sur le bouton pour créer un nouveau dossier dans le dossier de téléchargement sur le disque dur de votre ordinateur.

4. Si vous téléchargez des vidéos, cliquez-droit sur chaque miniature vidéo dans la zone de contenu, puis sélectionnez **Format et résolution** pour sélectionner la résolution vidéo du fichier à télécharger.

Remarque : Cliquez sur le bouton pour passer en affichage liste pour voir plus facilement la résolution, le format de fichier, et plus encore dans la zone de contenu. Les résolutions et formats vidéo qui sont disponibles dépendent de la qualité et du format d'origine du fichier vidéo que vous sauvegardez.

5. Après avoir ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur le bouton **Suivant**.
6. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.
7. Cliquez sur **Télécharger** quand vous êtes prêt à télécharger le contenu média.

8. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur **Terminé** pour fermer la fenêtre.
- Sur l'onglet **Ouvrir le dossier** pour ouvrir le dossier sur le disque dur de votre ordinateur dans lequel le contenu média est téléchargé.

Chapitre 9:

Copie de disque

La fonction **Copie de disque** permet de réaliser une copie exacte d’un disque. Cependant, vous devez copier la totalité du disque sur un disque vierge du même type. Vous ne pouvez pas, par exemple, copier le contenu d’un CD vers un DVD. La fonction Copie de disque permet d’enregistrer ou de graver des images de disque.

Remarque : certains disques peuvent ne pas être copiés s’ils sont protégés en copyright ou s’ils contiennent des erreurs.

Copie de disques

Avec CyberLink Power2Go vous pouvez copier et graver tout le contenu d’un disque sur un autre disque. Vous pouvez effectuer cette fonction à la fois dans le mode programme complet de Power2Go et en utilisant le gadget de gravure du bureau. Seule la première étape pour l’ouverture de la fenêtre Copie de disque est différente.

Pour copier un disque, procédez comme suit :

1. Ouvrez a fenêtre Copie de disque en :
   - sélectionnant l’option **Copie de disque**, puis **Copie de disque** dans la fenêtre de nouvelle tâche en mode programme complet de Power2Go.
   - sélectionnant le bouton  sur le gadget de gravure du bureau jusqu’à le gadget Copie de disque s’affiche, puis en cliquant sur  pour ouvrir la fenêtre Copie de disque.
2. Sélectionnez vos lecteurs source et cible en utilisant les listes déroulantes **De** et **À**.
3. Sélectionnez une **Vitesse de lecture** et une **Vitesse d’écriture** pour chaque disque. Les vitesses que vous devez sélectionner dépendent du graveur que vous utilisez et de la qualité des disques.
4. Sélectionnez **Ignorer les erreurs de lecture** si vous voulez que CyberLink Power2Go copie le disque même en cas d’erreurs.

5. Sélectionnez l'option **Copier sur disque dur** option, si elle est disponible, pour enregistrer également une copie du disque sur le disque dur de votre ordinateur.

6. Sélectionnez **Copier le disque entier** si vous souhaitez copier le contenu entier du disque sur le disque de destination.

7. Entrez le **Nombre de copies** à graver.

8. Si disponibles, vous pouvez utiliser les options suivantes pour aider le processus de gravure :

- sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture** si vous voulez que CyberLink Power2Go simule d'abord le processus de gravure pour assurer que la gravure sera terminée avec succès.
- si disponible, sélectionnez **Vérifier les données d'enregistrement** si vous voulez que CyberLink Power2Go vérifie que le contenu a été gravé avec succès sur le disque.
- si disponible, sélectionnez **Activer la gestion des défauts** pour que CyberLink Power2Go essaye de corriger tout défaut sur un disque pour que le contenu soit gravé correctement.

9. Sélectionnez **Crypter la copie du disque** si vous voulez que la copie gravée soit protégée par mot de passe. Une fois sélectionné :

- Sélectionnez le niveau de sécurité pour le disque : **Sécurisé (128 bits)** ou **Très sécurisé (256 bits)**.
- Entrez un **Mot de passe** pour votre disque de données sécurisé. Entrez le mot de passe à nouveau dans le champ **Confirmation du mot de passe** et, si nécessaire, ajoutez un **Rappel du mot de passe**, qui peut vous aider au cas où vous l'oublieriez.
- Cochez la case **Masquer les noms de fichier sur un disque sécurisé** si vous voulez crypter les noms de fichiers sur le disque.
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

10. Cliquez sur **Copier** pour démarrer la copie et le processus de gravure.

11. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une option dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Enregistrement d'une image de disque

Enregistrer une image de disque est utile si vous souhaitez sauvegarder vos disques sur le disque dur de votre ordinateur.

Pour enregistrer une image de disque, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Copie de disque** puis **Enregistrer Image** de disque.
2. Insérez un disque dans le lecteur, puis, si nécessaire, sélectionnez le lecteur source dans la liste déroulante **De**.
3. Sélectionnez **Ignorer les erreurs de lecture** si vous voulez que CyberLink Power2Go copie le disque même en cas d'erreurs.
4. Sélectionnez **Copier le disque entier** si vous souhaitez enregistrer le contenu entier du disque dans le fichier image.

5. Cliquez sur [...] pour définir le dossier où vous souhaitez enregistrer l'image, puis entrez un nom de fichier image si nécessaire.
6. Choisissez le format de fichier pour le fichier image (P2I ou ISO) dans la liste déroulante **Enregistrer comme type**.
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image de disque.
8. Lorsque l'enregistrement est terminé, sélectionnez une option dans la fenêtre qui s'ouvre :
   - Cliquez sur **Afficher le journal** pour afficher le journal. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
   - Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Gravure d'une image de disque

Une image disque est un fichier sur votre ordinateur qui est le double du contenu et de la structure des fichiers d'un disque. CyberLink Power2Go permet de graver une image de disque (aux formats ISO, P2I et RDF) sur un disque.

> **Remarque** : vous pouvez afficher le contenu d'un fichier image en utilisant la Visionneuse ISO CyberLink. Voir Utilisation de la Visionneuse ISO CyberLink pour plus d'information sur cette fonctionnalité.

Pour graver une image de disque, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Copie de disque** puis **Graver Image de disque**.
2. Cliquez sur [...] pour sélectionner l'image de disque que vous voulez graver sur un disque.
3. Insérez votre disque et sélectionnez le lecteur à partir de la liste déroulante dans la section **À**.
4. Sélectionnez une **Vitesse d'écriture** pour graver le disque. La vitesse que vous devez sélectionner dépend du graveur que vous utilisez et de la qualité du disque.
5. Entrez le **Nombre de copies** à graver.

6. Si disponibles, vous pouvez utiliser les options suivantes pour aider le processus de gravure :

- sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture** si vous voulez que CyberLink Power2Go simule d'abord le processus de gravure pour assurer que la gravure sera terminée avec succès.
- sélectionnez **Vérifier les données d'enregistrement** si vous voulez que CyberLink Power2Go vérifie que le contenu a été gravé avec succès sur le disque.
- sélectionnez **Activer la gestion des défauts** pour que CyberLink Power2Go essaye de corriger tout défaut sur un disque pour que le contenu soit gravé correctement.

7. Cliquez sur **Graver** pour démarrer le processus de gravure.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

8. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une option dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Chapitre 10:

Convertisseur média

Avec le **Convertisseur média** vous pouvez convertir vos fichiers vidéo et audio en formats appropriés pour vos appareils mobiles. Vous pouvez également extraire l'audio de vos CD puis le transférer sur votre appareil en une seule étape. Cette fonction permet également d'extraire l'audio sur votre disque dur et convertir les fichiers audio pour une utilisation sur votre ordinateur.

> **Remarque** : voir Formats de fichiers pris en charge pour une liste des formats de fichiers que vous pouvez à la fois importer et exporter (convertir/extraire les fichiers vers) lors de l'utilisation du Convertisseur média.

Convertir les vidéos pour appareil mobile

Pour convertir les fichiers vidéo puis les transférer sur un appareil mobile*, procédez comme suit :

> **Remarque** : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Convertisseur média** puis sur **Vidéo à Appareil mobile**. La fenêtre Vidéo à Appareil mobile s'affiche.
2. Utilisez le panneau de recherche (voir Utiliser le panneau de recherche pour plus d'informations) pour trouver les fichiers vidéo que vous voulez convertir.

> **Remarque** : pour les meilleurs résultats de recherche, assurez-vous que vous avez configuré la bibliothèque de Power2Go avant de convertir. Une fois cela fait, les fichiers vidéo dans la bibliothèque deviennent consultables lorsque vous entrez des mots clés dans le champ de recherche. Voir Préférences de la bibliothèque pour plus d'informations.

3. Sélectionnez les fichiers que vous voulez convertir, puis faites les glisser-déplacer dans la zone de contenu.

> **Remarque** : vous pouvez également cliquer sur le bouton  pour ajouter les fichiers vidéo.

4. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour activer l'une ou l'ensemble des améliorations de qualité vidéo suivantes sur la vidéo convertie :

- **CyberLink TrueTheater AutoLight** : sélectionnez pour ajuster dynamiquement les ratios de luminosité et de contraste de la vidéo.
- **CyberLink TrueTheater Denoise** : sélectionnez pour réduire la quantité de bruit vidéo.
- **CyberLink TrueTheater HD** : sélectionnez pour transformer la vidéo d'origine en une version de résolution supérieure, qui est plus nette et sans artefact.
- **CyberLink TrueTheater Color** : sélectionnez cette option pour ajuster dynamiquement le rapport de saturation des couleurs dans la vidéo, en le rendant plus vivant, sans affecter les tons de la peau.


Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Amélioration de la qualité vidéo.

5. Une fois ajouté tous les fichiers vidéo que vous voulez convertir, cliquez sur le bouton **Suivant**.
6. Si nécessaire, connectez votre appareil mobile à votre ordinateur. CyberLink Power2Go devrait détecter automatiquement votre appareil. S'il ne le fait pas, essayez de cliquer sur le bouton **Détection automatique** ou sélectionnez manuellement la marque et le modèle de l'appareil dans les listes déroulantes.
7. Sélectionnez le **Profil de format média prédéfini** que vous voulez utiliser pour convertir les fichiers vidéo dans la liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner **Smart Detect** si vous voulez que CyberLink Power2Go sélectionne automatiquement le format et la résolution les meilleurs pour vous en fonction de la vidéo source et de l'appareil prévu. Si vous voulez créer votre propre profil, sélectionnez **Personnalisé**, puis personnaliser comme suit :

> **Remarque** : Les options Smart Detect et Personnalisé ne sont disponibles que si une marque et un modèle d'appareil sont sélectionnés.

- **Format vidéo** : si disponible, sélectionnez l'un des formats de fichiers vidéo disponibles.
- **Résolution** : si nécessaire, sélectionnez la résolution de la vidéo convertie dans le menu déroulant.
- **Format audio** : si disponible, sélectionnez le format audio de la vidéo convertie dans le menu déroulant.

  Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé pour utiliser le profil personnalisé.

8. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour changer le dossier dans lequel les fichiers vidéo convertis sont enregistrés avant qu'ils ne soient transférés sur votre appareil mobile.
9. Si nécessaire, définissez les paramètres de conversion comme suit :

- **Transférer vers l'appareil mobile connecté après la conversion** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go transfère les fichiers vidéo convertis vers un appareil mobile connecté une fois qu'il a converti les fichiers.

Remarque : si vous convertissez du contenu média pour un appareil Apple, c'est l'option **Ajouter les fichiers convertis à la Bibliothèque iTunes** qui est disponible.

- **Codage vidéo matériel** : sélectionnez cette option pour accélérer le processus de conversion en utilisant l'accélération matérielle pour coder la vidéo pendant le processus de conversion. Cette option est uniquement disponible si votre ordinateur prend en charge la technologie Intel Quick Sync Video, NVIDIA CUDA, ou AMD Accelerated Parallel Processing.

10. Si nécessaire, activez une ou l'ensemble des améliorations de qualité vidéo suivantes :

- **CyberLink TrueTheater AutoLight** : sélectionnez pour ajuster dynamiquement les ratios de luminosité et de contraste de la vidéo.
- **CyberLink TrueTheater Denoise** : sélectionnez pour réduire la quantité de bruit vidéo.
- **CyberLink TrueTheater HD** : sélectionnez pour transformer la vidéo d'origine en une version de résolution supérieure, qui est plus nette et sans artefact.

- **CyberLink TrueTheater Color** : sélectionnez cette option pour ajuster dynamiquement le rapport de saturation des couleurs dans la vidéo, en le rendant plus vivant, sans affecter les tons de la peau.

11. Cliquez sur **Convertir** quand vous êtes prêt à convertir les fichiers vidéo.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêter l'ordinateur après la fin de la conversion** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a converti et transféré avec succès les fichiers.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre quand la conversion est terminée.

Convertir l'audio pour appareil mobile

Pour convertir les fichiers audio puis les transférer sur un appareil mobile*, procédez comme suit :

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Convertisseur média** puis sur **Audio à Appareil mobile**. La fenêtre Audio à Appareil mobile s'affiche.
2. Utilisez le panneau de recherche (voir Utiliser le panneau de recherche pour plus d'informations) pour trouver les fichiers audio que vous voulez convertir.

Remarque : pour les meilleurs résultats de recherche, assurez-vous que vous avez configuré la bibliothèque de Power2Go avant de convertir. Une fois cela fait, les fichiers musicaux dans la bibliothèque sont organisés pour vous sur l'onglet Média du panneau de recherche et deviennent consultables en utilisant le champ de recherche. Voir Préférences de la bibliothèque pour plus d'informations.

3. Sélectionnez les fichiers que vous voulez convertir, puis faites les glisser-déplacer dans la zone de contenu.

Remarque : vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter les fichiers audio ou les autres boutons disponibles pour réorganiser et avoir un aperçu de l'audio. Si vous voulez extraire l'audio d'un clip vidéo et l'inclure sur votre appareil mobile, il suffit d'ajouter le clip vidéo de la zone de contenu.

4. Si vous souhaitez éditer ou ajouter des effets à un fichier audio, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton pour le modifier dans CyberLink WaveEditor*. Veuillez consulter le fichier d'aide en CyberLink WaveEditor pour des informations détaillées sur l'édition audio dans ce programme. Une fois que vous avez terminé l'édition d'un fichier audio, le fichier mis à jour est replacé dans la zone de contenu.
5. Une fois ajouté tous les fichiers audio que vous voulez convertir, cliquez sur le bouton **Suivant**.
6. Si nécessaire, connectez votre appareil mobile à votre ordinateur. CyberLink Power2Go devrait détecter automatiquement votre appareil. S'il ne le fait pas, essayez de cliquer sur le bouton **Détection automatique** ou sélectionnez manuellement la marque et le modèle de l'appareil dans les listes déroulantes.
7. Sélectionnez le profil de format média que vous voulez utiliser pour convertir les fichiers audio dans la liste déroulante. Si vous voulez créer votre propre profil, sélectionnez **Personnalisé**, puis personnaliser comme suit :

Remarque : L'option et Personnalisé n'est disponible que si une marque et un modèle d'appareil sont sélectionnés.

- **Format** : sélectionnez l'un des formats de fichiers audio disponibles.
- **Taux d'échantillonnage** : sélectionnez l'un des taux d'échantillonnage disponibles, ce qui permet de définir la qualité de l'audio.
- **Débit en bits** : sélectionnez l'un des taux de compression audio disponibles, ce qui permet de définir la qualité de l'audio.

Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé pour utiliser le profil personnalisé.

8. Si nécessaire, cliquez sur le bouton ••• pour changer le dossier dans lequel les fichiers audio convertis sont enregistrés avant qu'ils ne soient transférés sur votre appareil mobile.

9. Si nécessaire, définissez les paramètres de conversion comme suit :

- **Transférer vers l'appareil mobile connecté après la conversion** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go transfère les fichiers audio convertis vers un appareil mobile connecté une fois qu'il a converti les fichiers.

Remarque : si vous convertissez du contenu média pour un appareil Apple, c'est l'option **Ajouter les fichiers convertis à la Bibliothèque iTunes** qui est disponible.

10. Cliquez sur **Convertir** quand vous êtes prêt à convertir les fichiers audio.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêter l'ordinateur après la fin de la conversion** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a converti et transféré avec succès les fichiers.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre quand la conversion est terminée.

Extraire l'audio et convertir pour appareil mobile

Pour extraire, convertir, puis transférer l'audio sur un appareil mobile*, procédez comme suit :

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Convertisseur média** puis sur **CD audio à Appareil mobile**. La fenêtre Audio à Appareil mobile s'affiche.
2. Insérez votre disque puis sélectionnez le lecteur dans la liste déroulante **Sélection de la source**.
3. Si nécessaire, désélectionnez les pistes audio que vous ne voulez pas extraire et convertir.

4. Si nécessaire, cliquez sur  à côté d'une piste audio pour modifier ses informations comme suit :

- **Titre** : entrez le titre de la piste audio.
- **Artiste** : entrez les informations de l'artiste.
- **Nom de l'album** : entrez le nom de l'album.
- **Genre** : entrez le genre de l'audio qui est extrait.
- **Appliquer des balises (sauf le titre et l'artiste) à toutes les pistes** : sélectionnez cette option si vous souhaitez appliquer le nom de l'album et le genre à toutes les pistes à convertir.


   Cliquez sur **OK** une fois terminé.

5. Quand vous êtes prêt à extraire et convertir, cliquez sur le bouton **Suivant**.
6. Si nécessaire, connectez votre appareil mobile à votre ordinateur. CyberLink Power2Go devrait détecter automatiquement votre appareil. S'il ne le fait pas, essayez de cliquer sur le bouton **Détection automatique** ou sélectionnez manuellement la marque et le modèle de l'appareil dans les listes déroulantes.
7. Sélectionnez le profil de format média que vous voulez utiliser pour convertir les fichiers audio dans la liste déroulante. Si vous voulez créer votre propre profil, sélectionnez **Personnalisé**, puis personnaliser comme suit :

> **Remarque** : L'option et Personnalisé n'est disponible que si une marque et un modèle d'appareil sont sélectionnés.

- **Format** : sélectionnez l'un des formats de fichiers audio disponibles.
- **Taux d'échantillonnage** : sélectionnez l'un des taux d'échantillonnage disponibles, ce qui permet de définir la qualité de l'audio.
- **Débit en bits** : sélectionnez l'un des taux de compression audio disponibles, ce qui permet de définir la qualité de l'audio.

   Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé pour utiliser le profil personnalisé.

8. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour changer le dossier dans lequel les fichiers audio extraits et convertis sont enregistrés avant qu'ils ne soient transférés sur votre appareil mobile.

9. Si nécessaire, définissez les paramètres de conversion comme suit :

- **Transférer vers l'appareil mobile connecté après la conversion** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go transfère les fichiers audio convertis vers un appareil mobile connecté une fois qu'il a converti les fichiers.

Remarque : si vous convertissez du contenu média pour un appareil Apple, c'est l'option **Ajouter les fichiers convertis à la Bibliothèque iTunes** qui est disponible.

10. Cliquez sur **Convertir** quand vous êtes prêt à convertir les fichiers audio.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêter l'ordinateur après la fin de la conversion** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a converti et transféré avec succès les fichiers.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre quand la conversion est terminée.

Lecteur pour appareil mobile

CyberLink Power2Go comprend un accès direct à Power Media Player, le lecteur multimédia portable primé et puissant pour votre appareil Android ou iOS. Cliquez sur l'option **Convertisseur média**, puis sur **Lecteur pour appareil mobile** pour afficher les liens disponibles et les codes QR pour télécharger et installer Power Media Player pour lire vos vidéos converties et l'audio sur votre appareil.

Remarque : consultez le fichier d'aide dans Power Media Player une liste détaillée des fonctionnalités disponibles et des descriptions des fonctions du programme.

Extraction audio

La fonction **Ripper Audio** copie les pistes audio d'un CD audio vers votre disque dur aux formats APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV ou WMA.

Remarque : * cette fonction n’est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Pour extraire des fichiers audio vers votre disque dur, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l’option **Convertisseur média** puis **Enregistrement pistes audio CD**.
2. Insérez votre disque puis sélectionnez le lecteur dans la liste déroulante **Sélection de la source**.

Remarque : si vous insérez un nouveau disque ou si vous sélectionnez un autre lecteur, cliquez sur pour actualiser et vous assurer que les informations les plus récentes sont affichées.

3. Sélectionnez les pistes audio que vous souhaitez copier vers votre disque dur.
4. Si nécessaire, cliquez sur à côté d’une piste audio pour modifier ses informations comme suit :

- **Titre** : entrez le titre de la piste audio.
- **Artiste** : entrez les informations de l’artiste.
- **Nom de l'album** : entrez le nom de l’album.
- **Genre** : entrez le genre de l'audio qui est extrait.
- **Appliquer des balises (sauf le titre et l'artiste) à toutes les pistes** : sélectionnez cette option si vous souhaitez appliquer le nom de l’album et le genre à toutes les pistes à convertir.

Cliquez sur **OK** une fois terminé.


5. Cliquez sur le bouton et localisez le dossier dans lequel vous voulez copier les pistes audio.
6. Dans la section **Paramètres**, définissez le **Format** et la **Qualité** des fichiers audio produits.
7. Cliquez sur **Aller à** pour copier les fichiers sur votre ordinateur.

Conversion des fichiers audio

Utilisez l'utilitaire **Convertisseur audio** pour convertir les fichiers audio en formats audio différents: APE*, FLAC*, M4A* (AAC), MP3, OGG*, WAV, ou WMA. Vous pouvez aussi produire des fichiers audio avec une qualité différente ou extraire l'audio des clips vidéo.

> **Remarque** : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Pour convertir les fichiers audio, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Convertisseur média** puis **Convertisseur audio**.
2. Cliquez sur  puis sélectionnez les fichiers que vous voulez convertir. Cliquez sur **Ouvrir** pour les ajouter à la fenêtre Convertisseur audio.
3. Cliquez sur le bouton  puis sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer les fichiers audio convertis.
4. Dans la section **Paramètres**, définissez le **Format** et la **Qualité** des fichiers convertis dans les listes déroulantes.
5. Cliquez sur **Aller à** pour convertir les fichiers audio et enregistrer les fichiers sur votre ordinateur.

Chapitre 11:

Utilitaires

En plus des nombreuses fonctions de gravure de disque, CyberLink Power2Go offre des utilitaires pratiques pour la gestion de vos disques. Cela comprend une bibliothèque de vos disques gravés dans le Gestionnaire de disque et une fonction d'effacement des disques réinscriptibles. La fenêtre **Utilitaires** fournit également l'accès à la création de disques mixtes, la fonction de création du disque de récupération système, et le Lecteur virtuel CyberLink Power2Go.

Effacement d'un disque

Si vous utilisez un disque réinscriptible, vous pouvez en effacer le contenu déjà enregistré. Cela vous permet de réutiliser les mêmes disques d'une gravure à l'autre sans être obligé de continuellement acheter de nouveaux disques.

Pour effacer un disque, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Utilitaires** puis **Effacer le disque**.
2. Insérez votre disque et sélectionnez votre **Graveur** dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez une des modes d'effacement suivantes :
   - **Effacement rapide :** efface l'index contenu sur le disque.
   - **Effacement complet** : efface tout le contenu du disque.
4. Cliquez sur **Effacer** pour démarrer le processus d'effacement.

Lecteur virtuel Power2Go

Le lecteur virtuel Power2Go permet de monter un fichier image de disque et d'y accéder comme si c'était un lecteur de disque réel sur votre ordinateur.

Montage d'une image de disque

Pour monter une image de disque en utilisant le lecteur virtuel Power2Go, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Utilitaires** puis **Lecteur virtuel**. La fenêtre du lecteur virtuel Power2Go s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Activer le lecteur virtuel**.
3. Dans le champ **Emplacement de l'image**, cliquez sur et sélectionnez l'emplacement de l'image que vous voulez monter. CyberLink Power2Go prend en charge le montage des images aux formats ISO, P2I (image Power2Go) ou RDF.
4. Affectez une **Lettre du lecteur** pour l'image de disque montée, en la sélectionnant dans le menu déroulant. La lettre de lecteur que vous affectez sera comment vous identifiez le disque monté dans l'Explorateur Windows.
5. Cliquez sur **OK** pour monter le lecteur. L'image de disque sera disponible comme tout autre lecteur de disque dans l'Explorateur Windows.

Remarque : l'image de disque reste montée comme un lecteur jusqu'à ce que vous la désactiviez, même si vous redémarrez votre ordinateur.

Désactivation d'une image de disque montée

Pour désactiver une image de disque montée, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Utilitaires** puis **Lecteur virtuel**. La fenêtre du lecteur virtuel Power2Go s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Désactiver le lecteur virtuel**.
3. Cliquez sur **OK**.

Gravure des disques mixtes (Extra CD/CD mode mixte)

Dans la fenêtre **Utilitaires** vous pouvez également créer et graver des disques mixtes (**Extra CD** ou **CD mode mixte**). Les disques mixtes vous permettent de graver différents types de média (fichiers de données et CD audio) sur le même disque.

Avec la fonctionnalité **Extra CD** vous pouvez créer un CD audio qui contient également vos fichiers de données. La fonctionnalité **CD mode mixte** vous permet de créer un CD de données qui contient également des fichiers audio au format de CD audio. Ces disques vous permettent de lire la musique sur votre ordinateur avec le logiciel de lecture approprié, et également d'afficher les fichiers de données comme un disque de données.

Gravure d'un Extra CD/CD mode mixte

Pour graver un disque Extra CD ou CD mode mixte, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, cliquez sur l'option **Utilitaires** puis sélectionnez **Extra CD** ou **CD mode mixte**. La fenêtre Extra CD/CD mode mixte s'ouvre.
2. Si vous créez un disque **Extra CD**, procédez comme suit :

- Faites un glisser-déplacer des fichiers audio vers le panneau du milieu. Faire glisser un dossier dans le panneau ajoute les fichiers qu'il contient, mais ne crée pas de dossier sur le disque.
- Faites un glisser-déplacer des fichiers et des dossiers de données vers le panneau du bas. Faire glisser un dossier dans le panneau crée un dossier sur le disque.

Remarque : Si vous ajoutez des fichiers musicaux dans le panneau de données, vous ne pouvez pas les lire sur un lecteur de CD, car ils seront lus comme des fichiers de données.

3. Si vous créez un disque **CD mode mixte**, procédez comme suit :

- Faites un glisser-déplacer des fichiers et des dossiers de données vers le panneau du milieu. Faire glisser un dossier dans le panneau crée un dossier sur le disque.
- Faites un glisser-déplacer des fichiers audio vers la sous-fenêtre du bas. Faire glisser un dossier dans le panneau ajoute les fichiers qu'il contient, mais ne crée pas de dossier sur le disque.

Remarque : vous pouvez également cliquer sur le bouton pour ajouter les fichiers ou les autres boutons disponibles pour réorganiser et avoir un aperçu de la musique sur le disque.

4. Si vous souhaitez éditer ou ajouter des effets à un fichier audio, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton pour le modifier dans CyberLink WaveEditor*. Veuillez consulter le fichier d'aide en CyberLink WaveEditor pour des informations détaillées sur l'édition audio dans ce programme. Une fois que vous avez terminé l'édition d'un fichier audio, le fichier mis à jour est replacé dans la zone de contenu.

5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Éditer** pour ajouter du texte CD, normaliser l'audio, et plus encore. Voir Préférences du CD audio pour plus d'informations sur les préférences disponibles.

6. Une fois ajouté tout le contenu souhaité sur votre disque, cliquez sur le bouton **Suivant**.

7. Si nécessaire, ajustez les options dans les paramètres Général et les Options de gravure.

8. Cliquez sur **Graver** quand vous êtes prêt à graver votre disque.

Remarque : sélectionnez l'option **Arrêt automatique après gravure** si vous voulez que CyberLink Power2Go arrête automatiquement votre ordinateur une fois qu'il a gravé avec succès votre disque.

9. Lorsque la gravure est terminée, sélectionnez une option dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Cliquez sur le lien **Afficher le journal** pour afficher le journal de gravure. Le journal est ouvert dans votre éditeur texte par défaut et vous pouvez l'afficher ou l'enregistrer.
- Cliquez sur **Imprimer l'étiquette** pour créer une étiquette de disque pour le disque dans CyberLink LabelPrint, s'il est installé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur **Capturer l'étiquette** pour prendre un instantané qui sera utilisé pour aider à identifier le disque gravé dans le Gestionnaire de disque*.

Remarque : si vous choisissez d'imprimer une étiquette de disque dans CyberLink LabelPrint, il n'est pas nécessaire de capturer l'étiquette car CyberLink Power2Go importe automatiquement l'étiquette créée dans le Gestionnaire de disque. Voir Instantanés d'étiquette de disque pour des informations sur l'affichage et la modification des instantanés d'étiquette.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.


Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Utiliser le Gestionnaire de disque

Le Gestionnaire de disque* est une bibliothèque de tous les disques que vous avez créés et gravés à l'aide de CyberLink Power2Go. Ces disques sont automatiquement importés pour vous après avoir terminé la tâche de gravure. Vous pouvez également importer des disques vous déjà gravés dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Utilitaires** puis **Gestionnaire de disque** pour ouvrir le Gestionnaire de disque. Notez les instantanés d'étiquette dans la fenêtre Gestionnaire de disque qui sont là pour vous aider à trouver vos disques gravés plus rapidement.



Pour rechercher des disques dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque, sélectionnez des tags sur la gauche de la fenêtre pour filtrer les disques. Vous pouvez également saisir un mot clé dans le champ de recherche en haut à gauche de la fenêtre pour rechercher un disque ou des fichiers qui y ont été gravés.

Cliquez-droit sur un disque et sélectionnez **Infos disque** pour afficher des informations sur quand le disque a été créé et plus encore. Pour afficher le contenu qui a été gravé sur le disque dans la bibliothèque, double-cliquez simplement dessus pour afficher les fichiers. Si vous souhaitez afficher un fichier sur le disque, assurez-vous que le disque est dans le lecteur de disque puis double-cliquez sur le fichier.

Importer manuellement des disques dans la bibliothèque de disques

Dans le Gestionnaire de disque vous pouvez importer des disques que vous avez créés avec les anciennes versions de CyberLink Power2Go ou gravés dans d'autres programmes.

Pour importer un disque dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Gestionnaire de disque, cliquez sur . La fenêtre Importer le disque s'ouvre.
2. Insérez le disque que vous souhaitez importer dans votre lecteur de disque, puis cliquez sur **OK**. CyberLink Power2Go chargera le disque puis affichera la fenêtre Infos disque.
3. Si nécessaire, cliquez sur pour ajouter un instantané d'étiquette pour vous aider à identifier le disque dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque. Voir Modifier l'instantané d'étiquette de disque pour plus d'informations.

Remarque : vous devez avoir une webcam ou autre périphérique vidéo connecté à votre ordinateur pour prendre l'instantané d'étiquette.

4. Si nécessaire, cliquez sur **Éditer les tags** pour ajouter des tags de recherche mots-clés au disque. Voir Ajouter des tags aux disques pour plus d'informations.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre et ajouter le disque à la bibliothèque du Gestionnaire de disque.

Instantanés d'étiquette de disque

Les instantanés d'étiquette de disque sont des photos qui vous aident à identifier le disque dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque. Si vous avez créé une étiquette de disque en utilisant CyberLink LabelPrint, il est automatiquement importé et utilisé comme l'instantané d'étiquette dans le Gestionnaire de disque.

Vous pouvez modifier l'instantané d'étiquette capturé ou en ajouter un nouveau en prenant une photo du texte écrit à la main sur le disque, de dessins, ou tout que ce que vous voulez et l'utiliser comme l'instantané d'étiquette.

Modifier l'instantané d'étiquette de disque

Pour modifier l'instantané d'étiquette de disque, procédez comme suit :

1. Si vous êtes dans la fenêtre Infos disque, cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Capturer l'instantané étiquette.
2. Si nécessaire, sélectionnez le périphérique que vous souhaitez utiliser pour capturer l'instantané dans le menu déroulant.
3. Tenez le disque ou autre élément devant votre webcam, puis cliquez sur . Si vous n'aimez pas l'instantané qui a été pris, vous pouvez le recapturer en répétant cette étape.
4. Une fois que vous êtes satisfait de l'instantané de l'étiquette, cliquez sur **Terminé**.

Ajouter des tags aux disques

Les tags de recherche mots-clés sont utiliser pour vous aider à trouver les disques dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque. Vous pouvez facilement filtrer ou rechercher ces tags pour vous aider à trouver les disques.

Pour ajouter des tags aux disques, procédez comme suit :

1. Si vous êtes dans la fenêtre Infos disque, cliquez sur le bouton **Éditer les tags** pour ouvrir la fenêtre Éditer les tags.
2. Si nécessaire, ajoutez un des tags existants en cochant la case à côté d'eux.
3. Pour ajouter un nouveau tag, entrez le nom du nouveau tag dans le champ prévu puis cliquez sur .
4. Une fois fini de sélectionner et d'ajouter tous les tags, cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Récupération système

La fonctionnalité de **Récupération du système*** dans CyberLink Power2Go est une solution de sauvegarde et de récupération qui aide à protéger votre ordinateur et ses données contre les événements imprévus, tels que les attaques de virus, les plantages du système et les pannes du disque dur.

CyberLink Power2Go vous aide à créer un disque de récupération du système sur un disque ou lecteur de stockage USB amovible. La sauvegarde comprendra les programmes du système d'exploitation Windows et une sauvegarde des fichiers de données qui sont actuellement sur votre ordinateur.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Créer une récupération du système sur lecteur USB

Pour sauvegarder votre ordinateur sur un lecteur de stockage amovible USB, procédez comme suit :

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) (Windows 10)

Téléchargez et installez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) et le module complémentaire Windows PE pour Windows 10 avant de créer le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 10 en cliquant sur le lien "Download the Windows ADK for Windows 10, version XXXX" sur la page Web Microsoft suivante : https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

Remarque : vous pouvez consulter cette FAQ pour plus d'informations : https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414

2. Installez Windows ADK.

Remarque : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre ADK installé, veuillez sélectionner \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération. Si vous utilisez un Windows 64 bits, alors sélectionnez \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim.

3. Téléchargez le module complémentaire Windows PE pour l'ADK pour Windows 10 en cliquant sur le lien "Download the Windows PE add-on for the ADK" sur la page Web Microsoft suivante : https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx
4. Installez le module complémentaire Windows PE.

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) (Windows 8.1)

Téléchargez et installez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8.1 avant de créer le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8.1 : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39982.
2. Installez Windows ADK.

Remarque : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre ADK installé, veuillez sélectionner \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération.

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) (Windows 8)

Téléchargez et installez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8 avant de créer le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8 : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652.
2. Installez Windows ADK.

Remarque : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre ADK installé, veuillez sélectionner \Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération.

Installer le Kit d'installation automatisée (Windows AIK) pour Windows 7

Téléchargez et installez le Kit d'installation automatisée (AIK) avant de créer le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit d'installation automatisée (AIK) pour Windows 7 : https://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en.
2. Gravez le fichier .iso téléchargé sur un DVD ou utilisez un lecteur virtuel pour monter le fichier .iso téléchargé.
3. Installez Windows AIK.
4. Les changements prendront effet lorsque Power2Go sera redémarré.

Remarque : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre AIK installé, veuillez sélectionner \Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération.

Créer une récupération du système sur lecteur USB

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Utilitaires** puis sélectionnez **Récupération du système sur lecteur USB**. La première fenêtre de l'assistant s'ouvre.

2. Assurez-vous que le lecteur de stockage USB amovible est inséré dans un des ports USB de votre ordinateur, puis cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à la fenêtre suivante de l'assistant.

Remarque : Windows peut afficher la boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur vous demandant si CyberLink Power2Go est autorisé à apporter des modifications à votre ordinateur. Si vous voyez cette boîte de dialogue, cliquez sur **Oui** pour continuer. Si vous cliquez sur **Non**, vous ne pouvez pas créer de disque de récupération du système.

3. Si nécessaire, cliquez sur  pour rechercher et sélectionner l’emplacement de l’ADK/AIK installé.

Remarque : consultez les instructions d'installation de l’ADK/AIK ci-dessus pour l’emplacement du kit installé sur votre ordinateur.

4. Assurez-vous que le lecteur de stockage USB amovible correct est sélectionné.
5. Entrez les **Notes de sauvegarde** éventuelles que vous souhaitez faire figurer sur les disques de récupération, telles que le nom de l’ordinateur ou la date à laquelle la sauvegarde a été effectuée.
6. Cliquez sur le bouton **Démarrer la sauvegarde** pus sur **OK** pour commencer à sauvegarder votre ordinateur sur le lecteur de stockage USB amovible.
7. Continuez à suivre les étapes dans les fenêtres de l’assistant pour terminer le processus de sauvegarde. Cliquez sur **Terminé** une fois fini.

Gravure de la récupération du système sur un disque

Pour sauvegarder votre ordinateur et graver un disque de récupération système, procédez comme suit :

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) (Windows 10)

Téléchargez et installez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) et le module complémentaire Windows PE pour Windows 10 avant de créer le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 10 en cliquant sur le lien "Download the Windows ADK for Windows 10, version XXXX" sur la page Web Microsoft suivante : https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

> **Remarque** : vous pouvez consulter cette FAQ pour plus d'informations : https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414

2. Installez Windows ADK.

> **Remarque** : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre ADK installé, veuillez sélectionner \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération. Si vous utilisez un Windows 64 bits, alors sélectionnez \Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim.

3. Téléchargez le module complémentaire Windows PE pour l'ADK pour Windows 10 en cliquant sur le lien "Download the Windows PE add-on for the ADK" sur la page Web Microsoft suivante : https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx
4. Installez le module complémentaire Windows PE.

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) (Windows 8.1)

Téléchargez et installez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8.1 avant de graver le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8.1 : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=39982.
2. Installez Windows ADK.

Remarque : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre ADK installé, veuillez sélectionner <Program Files>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération.

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) (Windows 8)

Téléchargez et installez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8 avant de graver le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d'évaluation (Windows ADK) pour Windows 8 : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=30652.
2. Installez Windows ADK.

Remarque : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre ADK installé, veuillez sélectionner <Program Files>\Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération.

Installer le Kit d'installation automatisée (Windows AIK) pour Windows 7

Téléchargez et installez le Kit d'installation automatisée (Windows AIK) avant de graver le disque de récupération du système :

1. Téléchargez le Kit d'installation automatisée (AIK) pour Windows 7 : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=5753.

2. Gravez le fichier .iso téléchargé sur un DVD ou utilisez un lecteur virtuel pour monter le fichier .iso téléchargé.
3. Installez Windows AIK.
4. Les changements prendront effet lorsque Power2Go sera redémarré.

> **Remarque** : si le programme Power2Go ne peut pas détecter correctement l'emplacement de votre AIK installé, veuillez sélectionner <Program Files>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim dans l'étape finale de Graver le disque de récupération.

Graver un disque de récupération du système

1. Dans la fenêtre de nouvelle tâche, sélectionnez l'option **Utilitaires** puis sélectionnez **Récupération du système sur disque**. La première fenêtre de l'assistant s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à la fenêtre suivante de l'assistant.

> **Remarque** : Windows peut afficher la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur vous demandant si CyberLink Power2Go est autorisé à apporter des modifications à votre ordinateur. Si vous voyez cette boîte de dialogue, cliquez sur **Oui** pour continuer. Si vous cliquez sur **Non**, vous ne pouvez pas créer de disque de récupération du système.

3. Si nécessaire, cliquez sur  pour rechercher et sélectionner l'emplacement de l'ADK/AIK installé.

> **Remarque** : consultez les instructions d'installation de l'ADK/AIK ci-dessus pour l'emplacement du kit installé sur votre ordinateur.

4. Assurez-vous que le graveur correct est sélectionné.
5. Sélectionnez le **Type de disque** sur lequel vous vouez sauvegarder les fichiers Windows et les données dans la liste déroulante.

Remarque : le type de disque que vous sélectionnez doit être basé sur le graveur que vous avez installé sur votre ordinateur et le type de disques optiques qui sont disponibles.

6. Entrez les **Notes de sauvegarde** éventuelles que vous souhaitez faire figurer sur les disques de récupération, telles que le nom de l'ordinateur ou la date à laquelle la sauvegarde a été effectuée.
7. Cliquez sur le bouton **Démarrer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder votre ordinateur et à graver les disques de récupération système. Si plus d'un disque est nécessaire pour créer les disques de récupération système, vous serez invité à insérer le disque suivant pour continuer.
8. Continuez à suivre les étapes dans les fenêtres de l'assistant pour terminer le processus de sauvegarde. Cliquez sur **Terminé** une fois fini.

Restauration de votre ordinateur

Restaurer depuis un disque de récupération du système créé sur un lecteur de stockage USB amovible

Pour restaurer votre ordinateur depuis un disque de récupération système, procédez comme suit :

1. Insérez le lecteur de stockage amovible USB sur lequel vous avez précédemment créé le disque de récupération du système dans l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Redémarrez votre ordinateur.
3. L'assistant Restauration de la récupération système s'affiche après le redémarrage de votre ordinateur.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer, puis sur **Démarrer** pour commencer le processus de récupération.
5. Suivez toutes les étapes de l'assistant pour restaurer votre ordinateur.
6. Une fois la restauration terminée, cliquez sur **Arrêter** pour éteindre votre ordinateur ou sur **Redémarrer** pour vous reconnecter à Windows.

Remarque : si vous voulez redémarrer votre ordinateur, assurez-vous retirez le lecteur de stockage amovible USB du port USB.

Restaurer depuis un disque de récupération du système

Pour restaurer votre ordinateur depuis un disque de récupération système, procédez comme suit :

1. Insérez le premier disque de récupération système précédemment créé dans le lecteur de votre ordinateur.
2. Redémarrez votre ordinateur.
3. L'assistant Restauration de la récupération système s'affiche après le redémarrage de votre ordinateur.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer, puis sur **Démarrer** pour commencer le processus de récupération.
5. Suivez toutes les étapes de l'assistant pour restaurer votre ordinateur.
6. Une fois la restauration terminée, cliquez sur **Arrêter** pour éteindre votre ordinateur ou sur **Redémarrer** pour vous reconnecter à Windows.

Remarque : si vous voulez redémarrer votre ordinateur, assurez-vous retirez le disque de récupération système du lecteur de disque.

Lancer LabelPrint

La dernière étape de création de votre disque est de faire une étiquette pour lui. Vous pouvez le faire dans le programme CyberLink LabelPrint, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur **Lancer LabelPrint** dans Utilitaires.

Remarque : CyberLink Power2Go envoie le titre et autres informations depuis votre disque créé à LabelPrint. Ces informations sont ajoutés aux champs de titre et de piste respectivement, ainsi vous n'avez pas à entrer de nouveau ces informations lors de la création de votre étiquette de disque. Une fois l'étiquette créée, elle est automatiquement importée dans le Gestionnaire de disque pour vous aider à l'identifier plus tard.

Voir le fichier d'aide de ce programme pour obtenir des informations détaillées sur la création des étiquettes de disque.

Chapitre 12:


Fonctionnalités et remarques de gravure supplémentaires

Voici quelques fonctionnalités et remarques de gravure supplémentaires fournies par CyberLink Power2Go que vous pourriez trouver très utiles lors de la gravure de disques.

Utilisation de la Visionneuse ISO CyberLink

Avec CyberLink Power2Go vous pouvez utiliser la Visionneuse ISO CyberLink pour afficher des images de disque au format ISO, P2I (image Power2Go) ou RDF sur le disque dur de votre ordinateur. Cet outil pratique vous permet d'afficher le contenu d'un fichier image et d'extraire rapidement les fichiers ou de graver l'image sur un disque.

Pour ouvrir la Visionneuse ISO CyberLink, sélectionnez l'option **Visionneuse ISO CyberLink 13** dans le menu Démarrer de Windows. Ou cliquez-droit sur un fichier image sur votre disque dur, puis sélectionnez **Visionneuse ISO CyberLink 13**.



Dans la Visionneuse ISO CyberLink, vous pouvez effectuer les fonctions suivantes :

- cliquez sur le bouton pour naviguer jusqu'à et ouvrir un fichier image (au format ISO, P2I ou RDF) sur votre ordinateur. Lorsqu'elle est ouverte, vous pouvez voir tous les fichiers contenus dans l'image.

Remarque : pour changer l'affichage des fichiers dans la Visionneuse ISO CyberLink, cliquez sur .

- Cliquez sur un fichier dans la Visionneuse ISO CyberLink, puis cliquez sur pour l'afficher dans son programme par défaut.
- Pour extraire les fichiers de l'image et les enregistrer sur votre ordinateur, sélectionnez-les puis cliquez sur .
- Si vous voulez graver l'image que vous affichez sur un disque, cliquez sur le bouton . Voir Gravure d'une image de disque pour plus d'informations sur la gravure des images de disque.
- Si vous voulez monter l'image comme lecteur sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton . Voir Montage d'une image de disque pour plus d'informations sur le montage des images de disque.

Disques en multisession

Lorsque vous gravez un disque de données dans CyberLink Power2Go, vous pouvez créer un disque multisession qui vous permet de graver du contenu supplémentaire pour un disque qui n'est pas plein. CyberLink Power2Go crée un disque multisession lorsque vous gravez un CD, DVD ou disque Blu-ray et choisissez de ne pas fermer le disque.

Remarque : les disques en multisession sont créés quand l'option **Fermer le disque** sur l'onglet Options n'est pas sélectionnée pendant la gravure. Voir Options de gravure pour plus d'informations.

Avec les disques multisession vous pouvez continuer d'ajouter du contenu jusqu'à ce que le disque soit plein ou fermé, dans quel cas vous ne pourrez plus y ajouter d'autres données.

Chapitre 13:

Préférences de Power2Go

Utilisez les préférences de CyberLink Power2Go pour définir le répertoire temporaire du programme, la langue de l'interface, les préférences de capacité, et plus encore. Pour ouvrir la fenêtre des préférences, sélectionnez **Éditer > Préférences** dans le menu de la fenêtre de nouvelle tâche, ou cliquez sur le bouton quand dans la fenêtre de nouvelle tâche.

Préférences générales

Cliquez sur le bouton (ou sélectionnez **Modifier > Préférences** dans la nouvelle fenêtre de fonction) pour ouvrir la fenêtre Préférences, puis sélectionnez l'onglet **Général** pour définir les préférences générales comme suit :

- **Répertoire temporaire** : permet de définir un répertoire de travail que CyberLink Power2Go utilise pour stocker les fichiers temporaires au cours du processus de gravure.

> **Remarque** : la quantité d'espace disque disponible sur le lecteur qui contient le répertoire temporaire devrait atteindre ou dépasser la configuration d'espace de disque dur suggérée dans Configuration requise. C'est parce que CyberLink Power2Go crée et stocke le fichier temporaire dans ce dossier, avant de le graver sur un disque.

- **Imprimer une étiquette de disque après la gravure** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go affiche le bouton **Imprimer l'étiquette** sur la fenêtre de confirmation de la gravure. Si CyberLink LabelPrint est installé, vous pouvez alors cliquer sur ce bouton pour créer une étiquette de disque pour votre disque gravé.
- **Exécuter le gadget de gravure de bureau au démarrage de Windows** : sélectionnez cette option si vous voulez que le gadget de gravure du bureau soit lancé automatiquement à chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
- **Ajouter automatiquement l'info disque à la bibliothèque du Gestionnaire de disque lors de la gravure des disques** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go ajoute automatiquement tous les disques que vous gravez à la bibliothèque du Gestionnaire de disque.

- **Rechercher les informations de mise à jour du produit** : sélectionnez cette option pour que CyberLink Power2Go recherche périodiquement les mises à jour du programme.
- **Éjecter le disque après la gravure** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go éjecte automatiquement le disque une fois la gravure terminée.
- **Je souhaite participer au Programme d'amélioration du produit de CyberLink** : Sélectionnez cet élément si voulez participer au Programme d'amélioration du produit de CyberLink pour Power2Go. Une fois activé, CyberLink Power2Go recueillera des informations sur la configuration matérielle et logicielle de votre système informatique, ainsi que votre comportement d'utilisation et les statistiques relatives au logiciel. Cliquez sur le lien **Plus d'informations** pour voir plus d'informations détaillées sur le contenu recueilli.
- **Réinitialiser tout, ne plus afficher dans les dialogues** : cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour réinitialiser toutes les cases à cocher « Ne plus afficher » dans les dialogues du programme à leurs paramètres par défaut. Tous les dialogues qui contiennent la case à cocher « Ne plus afficher » s'afficheront à nouveau après cliqué sur ce bouton.

Préférences de capacité

Cliquez sur le bouton (ou sélectionnez **Modifier > Préférences** dans la nouvelle fenêtre de fonction) pour ouvrir la fenêtre Préférences, puis sélectionnez l'onglet **Capacité** pour définir une taille de disque personnalisée lors de la gravure du contenu sur CD, si vous utilisez des disques pouvant contenir plus de 700 Mo. Les préférences sont les suivantes :

- **Détection auto** : permet à CyberLink Power2Go de détecter automatiquement la capacité d'un disque.
- **Personnaliser la capacité du CD-R/RW** : sélectionnez cette option, puis entrez la nouvelle taille (en minutes) dans le champ prévu à définir manuellement la capacité d'un disque.

Préférences de la bibliothèque

Cliquez sur le bouton (ou sélectionnez **Modifier > Préférences** dans la nouvelle fenêtre de fonction) pour ouvrir la fenêtre Préférences, puis sélectionnez l'onglet

Bibliothèque pour activer le téléchargement des informations musicales lors de la création de disques musicaux et ajouter des dossiers dans la bibliothèque Power2Go comme suit :

- **Récupérer automatiquement les informations d'album/disque sur Internet** : sélectionnez cette option pour que CyberLink Power2Go récupère automatiquement les informations de chanson et d'album lors de l'extraction des fichiers audio.
- Dans la section bibliothèque de l'onglet Préférences de la bibliothèque, vous pouvez ajouter ou supprimer des dossiers surveillés de la bibliothèque de Power2Go. Pour ajouter un dossier, cliquez sur le bouton **Ajouter**, parcourez vers et sélectionnez le dossier que vous voulez ajouter, puis cliquez sur **OK**. CyberLink Power2Go surveillera ces dossiers et tous les nouveaux fichiers de vidéo, de musique et de données qui lui sont ajoutés seront automatiquement ajoutés dans la bibliothèque.

Remarque : la bibliothèque de Power2Go est utile lors de la création de disques musicaux et de disques de données, ou la conversion de fichiers audio et vidéo. La musique dans les dossiers ajoutés est organisée pour vous dans l'onglet Média du panneau de recherche lors de la création d'un disque musical. En outre, les fichiers de vidéo, de musique et de données de ces dossiers deviennent consultables dans la zone de recherche lors de la création d'un disque de musique ou disque de données, ou lors de la conversion des fichiers vidéo et audio dans le Convertisseur média.

Préférences de langue

Cliquez sur le bouton  (ou sélectionnez **Modifier > Préférences** dans la nouvelle fenêtre de fonction) pour ouvrir la fenêtre Préférences, puis sélectionnez l'onglet **Langue** pour définir la langue de l'interface utilisateur comme suit :

- **Utiliser la langue par défaut du système (si pris en charge)** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que la langue de CyberLink Power2Go s'affiche pour être la même que la langue par défaut de votre système d'exploitation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement si la langue de votre système d'exploitation est l'une des langues définies par l'utilisateur prises en charge.
- **Défini par l'utilisateur** : sélectionnez cette option, puis sélectionnez la langue dans la liste déroulante que vous souhaitez utiliser dans CyberLink Power2Go.

Chapitre 14:

Paramètres de Power2Go

Ce chapitre décrit les étapes pour configurer les paramètres utilisés pour graver des disques et télécharger le contenu média en ligne dans CyberLink Power2Go. La fenêtre Paramètres/Informations s'affiche automatiquement après que vous cliquez sur le bouton **Suivant** pendant le processus de gravure/téléchargement.

Pour ouvrir la fenêtre Paramètres/Informations, sélectionnez **Gravure > Paramètres** dans le menu lors de la création d'un disque, ou appuyez sur Ctrl+I sur votre clavier.

> **Remarque** : les options et onglets qui s'affichent dans la fenêtre Paramètres/Informations dépendent de la tâche que vous avez sélectionnée.

Paramètres généraux

Quand la fenêtre Paramètres/Informations s'affiche après avoir cliqué sur le bouton **Suivant** pendant le processus de gravure/téléchargement, sélectionnez l'onglet **Général**pour configurer les options suivantes. Pour y accéder manuellement, sélectionnez **Gravure > Paramètres** dans le menu lors de la création d'un disque ou appuyez sur les touches Ctrl+I de votre clavier, puis sélectionnez l'onglet **Général**.

- **Nom du disque** : entrez un nom pour le disque, qui peut avoir jusqu'à 16 caractères. Le nom du disque apparaît sur le lecteur de disque pendant la lecture et est utilisé pour aider à l'identifier dans le Gestionnaire de disque.
- **Graveur** : affiche le graveur que CyberLink Power2Go va utiliser pour graver le disque. Vous pouvez change quel graveur est utilisé dans la fenêtre de nouvelle fonction.
- **Vitesse d'écriture** : sélectionnez une vitesse d'écriture dans la liste déroulante. Les vitesses qui sont disponibles dépendent du lecteur installé sur votre ordinateur.
- **Copies** : entrez le nombre de copies de disques à graver.

- **Tags du Gestionnaire de disque** : Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Éditer les tags** pour ajouter et éditer les tags de recherche mots-clés au disque que vous gravez. Les tags vous aideront à trouver le disque gravé dans la bibliothèque du Gestionnaire de disque* plus rapidement lorsque vous le recherchez à une date ultérieure. Voir Ajouter des tags aux disques pour plus d'informations.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Options de gravure

Quand la fenêtre Paramètres/Informations s'affiche après avoir cliqué sur le bouton **Suivant** pendant le processus de gravure/téléchargement, sélectionnez l'onglet **Options** pour configurer les options suivantes. Pour y accéder manuellement, sélectionnez **Gravure > Paramètres** dans le menu lors de la création d'un disque ou appuyez sur les touches Ctrl+I de votre clavier, puis sélectionnez l'onglet **Options**.

Remarque : les options qui sont disponibles sur cet onglet dépendent de la tâche de gravure que vous avez sélectionnée.

- **Réaliser un disque auto-exécutable** : sélectionnez cette option si vous voulez que le disque ouvre automatiquement un fichier quand le disque est inséré dans le lecteur de disque. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier que vous voulez ouvrir quand le disque est inséré. Le fichier peut être au format EXE, HTML ou TXT.
- **Changer l'icône du disque** : pour certains disques vous pouvez changer l'icône qui apparaît lorsqu'il est affiché dans l'Explorateur Windows. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez l'image dans le format de fichier ICO que vous souhaitez utiliser.
- **Division auto du contenu en fonction de la capacité du disque** : sélectionnez cette option pour diviser automatiquement les fichiers que vous gravez en volumes en fonction de la taille du disque de destination.
- **Système de fichiers** : si disponible, définissez le système de fichier souhaité pour le disque (ISO9660/Joliet, UDF 1.5, UDF 2.0, UDF 2.5 ou UDF 2.6).
- **Activer la protection de sous-exécution du tampon** : sélectionnez cette option pour assurer une écriture des données vers le disque sans interruption. Une interruption de l'écriture des données peut engendrer un disque inutilisable.

- **Simulation d'écriture avant la gravure** : sélectionnez cette option pour effectuer une simulation d'écriture pour vérifier que votre graveur peut graver vers le disque à la vitesse sélectionnée sans erreur.

Remarque : si vous avez activé la protection de sous-exécution du tampon ou que vous avez précédemment gravé des CD avec les paramètres actuels, vous n'avez pas besoin d'effectuer de simulation.

- **Fermer le disque (aucune autre donnée ne pourra être ajoutée)**: sélectionnez cette option pour protéger en écriture un disque. Une fois gravé, aucune donnée ne pourra être ajoutée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez créer disque multisession. Voir Disques en multisession pour plus d'informations.
- **Vérifier les données d'enregistrement** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go vérifie l'exactitude des données. Sélectionnez **Vérification rapide** pour que CyberLink Power2Go vérifie rapidement l'exactitude des données ou **Vérification complète** pour vérifier les données individuellement. Cette dernière option nécessite plus de temps pour effectuer la vérification.
- **Activer la gestion des défauts** : sélectionnez cette option pour que CyberLink Power2Go essaye de corriger tout défaut sur un disque pour que le contenu soit gravé correctement.

Dates des fichiers gravés

- **Utiliser la date et l'heure d'origine** : sélectionnez cette option pour utiliser la date et l'heure d'origine de chaque fichier pour l'info de date utilisée pour les fichiers gravés sur le disque.
- **Utiliser la date et l'heure courantes** : sélectionnez cette option pour utiliser la date et l'heure actuelle pour l'info de date utilisée pour les fichiers gravés sur le disque.
- **Utiliser cette date et cette heure** : sélectionnez cette option pour entrer manuellement une date et une heure spécifiques dans les champs fournis pour l'info de date utilisée pour les fichiers gravés sur le disque.

Onglet Informations

Quand la fenêtre Paramètres/Informations s'affiche après avoir cliqué sur le bouton **Suivant** pendant le processus de gravure/téléchargement, sélectionnez l'onglet **Informations** pour afficher les détails et les spécifications du lecteur de disque sélectionné, le disque dans le lecteur, ainsi que le projet en cours. Pour y accéder manuellement, sélectionnez **Gravure > Paramètres** dans le menu lors de la création d'un disque ou appuyez sur les touches Ctrl+I de votre clavier, puis sélectionnez l'onglet **Informations**.

Cliquez sur + à côté d'un élément pour afficher plus d'informations détaillées. Si vous insérez un nouveau disque ou si vous sélectionnez un autre lecteur, cliquez sur  pour actualiser et vous assurer que les informations les plus récentes sont affichées.

Paramètres de téléchargement

L'onglet des paramètres de **Télécharger*** s'affiche lors de la sauvegarde de votre contenu média en ligne sur un disque ou de son téléchargement sur le disque dur de votre ordinateur. Pour y accéder manuellement, sélectionnez **Gravure > Paramètres** dans le menu lorsque vous effectuez une sauvegarde média en ligne ou appuyez sur Ctrl+I sur votre clavier. Sur cet onglet, configurez les paramètres comme suit :

- **Nombre de tentatives** : sélectionnez le nombre d'essais par CyberLink Power2Go pour télécharger un fichier depuis un site de contenu média en ligne avant d'abandonner.
- **Nombre de threads** : sélectionnez le nombre de fichiers que CyberLink Power2Go peut télécharger en même temps depuis un site de contenu média en ligne.
- **Supprimer les fichiers temporaires après la gravure** : lors de la sauvegarde de contenu média en ligne sur un disque, sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink Power2Go supprime tous les fichiers média téléchargés du dossier temporaire après les avoir gravés sur le disque.

- **Dossier temporaire** : lors de la sauvegarde de contenu média en ligne sur un disque, ceci est le dossier dans lequel les fichiers média en ligne sont téléchargés avant d'être gravés sur le disque. Ceci est également le dossier dans lequel les fichiers média en ligne sont téléchargés lorsqu'ils ne sont pas gravés sur un disque. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Sélectionner un dossier** pour spécifier un dossier différent sur votre ordinateur.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Paramètres vidéo

L'onglet des paramètres de la **Vidéo*** s'affiche si vous sélectionnez **Gravure > Paramètres**, ou Ctrl+I sur votre clavier, quand vous créez un disque vidéo. Sur cet onglet, configurez les paramètres comme suit lors de la gravure d'un DVD, disque Blu-ray ou disque AVCHD :

Préférences d'accélération GPU

- **Activer le décodage vidéo matériel* (si disponible)** : si votre ordinateur prend en charge la technologie Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA ou AMD Accelerated Parallel Processing, sélectionnez cette option pour utiliser l'accélération matérielle pour décoder la vidéo pour accélérer la création de disques vidéo.
- **Activer le codage vidéo matériel* (si disponible)** : si votre ordinateur prend en charge la technologie Intel Core Processor Family Technology, NVIDIA CUDA ou AMD Accelerated Parallel Processing, sélectionnez cette option pour utiliser l'accélération matérielle pour coder la vidéo pour accélérer la création de disques vidéo.

Remarque : * cette fonction n'est pas disponible dans certaines versions de CyberLink Power2Go.

Chapitre 15:

Assistance technique

Si vous avez besoin d'assistance technique, alors ce chapitre peut vous aider. Il contient toutes les informations nécessaires pour trouver les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi rapidement obtenir des réponses en contactant votre distributeur/revendeur local.

Avant de contacter l'assistance technique

Avant de contacter l'assistance technique de CyberLink, veuillez profiter d'une ou plusieurs des options d'assistance gratuite suivantes :

- Consultez le guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne installée avec votre application.
- Consultez la base de connaissance au lien suivant sur le site Web CyberLink : https://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do
- Vérifiez la page des Ressources d'aide dans ce document.

Lorsque vous contactez l'assistance technique par courrier électronique ou téléphone, veuillez préparer les informations suivantes :

- La **clé de produit** enregistrée (votre clé de produit peut se trouver sur la jaquette du CD, sur la boîte ou dans le message reçu après avoir acheté des produits dans le magasin CyberLink).
- Le nom du produit, la version et le numéro de build, que vous pouvez généralement afficher en cliquant sur l'image du nom de produit sur l'interface utilisateur.
- La version Windows installée sur votre système.
- La liste des périphériques matériels utilisés (carte de capture, carte son, carte VGA) et leurs caractéristiques. Pour des résultats plus rapides, veuillez générer et joindre vos infos système à l'aide de DxDiag.txt.

Remarque : voici les étapes pour générer le fichier DxDiag.txt des infos système : cliquez sur le bouton (démarrer) de Windows, puis recherchez « dxdiag ». Cliquez sur le bouton **Enregistrer toutes les informations** pour enregistrer le fichier DxDiag.txt.

- Le contenu des messages d'avertissement affichés (vous souhaiterez peut-être l'écrire ou effectuer une capture d'écran).
- Une description détaillée du problème et des circonstances dans lesquelles il s'est produit.

Assistance Web

Des solutions à vos problèmes sont disponibles 24 heures sur 24 et gratuitement sur le site Web CyberLink :

Remarque : vous devez d'abord vous inscrire comme membre avant d'utiliser l'assistance par le Web de CyberLink.

CyberLink offre une vaste gamme d'options d'assistance par le Web, notamment des FAQ dans les langues suivantes :

Langue	URL de l'assistance par le Web
Anglais	https://www.cyberlink.com/cs-help
Chinois traditionnel	https://tw.cyberlink.com/cs-help
Japonais	https://jp.cyberlink.com/cs-help
Espagnol	https://es.cyberlink.com/cs-help
Coréen	https://kr.cyberlink.com/cs-help
Chinois simplifié	https://cn.cyberlink.com/cs-help
Allemand	https://de.cyberlink.com/cs-help
Français	https://fr.cyberlink.com/cs-help
Italien	https://it.cyberlink.com/cs-help

Ressources d'aide

Ce qui suit est une liste de ressources d'aide qui peuvent vous aider lorsque vous utilisez un des produits de CyberLink.

- Accédez à la **base de connaissance** et aux **FAQ** (questions fréquemment posées) de CyberLink : https://fr.cyberlink.com/cs-resource
- Affichez les **tutoriels vidéo** pour votre logiciel : https://directorzone.cyberlink.com/tutorial/
- Posez des questions et obtenez des réponses de nos utilisateurs sur le **forum de la communauté CyberLink**: https://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page

Remarque : Le forum de la communauté d'utilisateurs de CyberLink n'est disponible qu'en anglais et en allemand.

Index

4

A

B

C

D

E

F

G

R

S

T

U

V